السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

BSCI وهو الخاص بمادة CCNP وهو أول جزء ويعتبره الكثير أهم جزء وهو الخاص بمادة Building Scalable Cisco Internetworks وبأذن الله سيكون الكتاب وافى الشرح والفضل لله وحده و اى خطئ فمن نفسي و من الشيطان, هذا الكتاب لمن انهى دراسة منهج أل $\frac{1}{2}$

مقدم الكتاب: محمود إبراهيم محمد عزت الشعار البريد الالكتروني: m_el_share@yahoo.Com القاهرة (2009-5-1)

مصادر الكتاب

- **Building Scalable Cisco Internetworks Student Guide -**
 - Wikipedia website -
 - **CBT nuggets -**

محتويات الجزء الأول

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol شرح البروتوكول كامل مع الأمثلة

Open Shortest Path First شرح البروتوكول كامل مع الأمثلة

(IS-IS) Intermediate System-to-System شرح البروتوكول كامل مع الأمثلة

كما أحب أن أذكركم بكتاب

CCNA VOICE

كامل وباللغة العربية مع الأمثلة يمكنكم تحميله من

http://www.4shared.com/file/74646026/729772c9/arabic_ccna_voice.html?s=1

http://www.boosla.com/showArticle.php?Sec=Net&id=59

http://www.kutub.info/library/open.php?cat=5&book=3232

EIGRP

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol

كما نعرف إن بروتوكول EIGRP من البروتوكولات المستخدمة في عملية أل routing بين روتر و أخر أو أ أكثر من روتر, وهذا البروتوكول له عدت مميزات وهي :

- أنه يستخدم خاصية ألbackup routes بمعنى إذا كان لدينا روتر A, b, c و روتر b, c يشتركون في (f) network وحدث قطع في الوصلة بين a, b يستطيع الروتر a الوصول ألي أل network) عن طريق الروتر c.
 - سهولة وضع الإعدادات الخاصة لهذا البروتوكول.
 - ـ يستخدم خاصية أل classless في عملية أل routing.
 - يستخدم معادلة معقدة في حسابات الاتصال بين روتر و أخر وهذه المعادلة تخرج نتائج عالية الدقة في حساب أفضل مسار نستخدمه في الاتصال بين روتر و أخر .
 - ـ يستخدم أفضل مكونات DISTANCE VECTOR و LINK STATE
 - ـ يدعم الكثير من برتوكولات الاتصال مثل IP, IPv6, IPX and AppleTalk

Neighbor Table

يقوم بروتوكول EIGRP بتكوين أكثر من جدول لحفظ بيانات الاتصال بينه وبين جيرانه و أول هذه الجداول المتحدول الجدول الجدول كل INTERFACE لديه و من متصل على هذا أل

IP EIGRP Neighbor Table		
Next-Hop Router	Interface	

List of directly connected routers running EIGRP with which this router has an adjacency

مثال

NEXT-HOP ROUTER	INTERFACE
10.0.0.1	SERIAL 0/0
10.0.0.2	SERIAL 1/0

ويختلف بروتوكول eigrp عن باقي البروتوكولات الأخرى في انه يستخدم أسلوب أل multicast في الاستماع إلى الرسائل القادمة إليه من جيرانه المتصلين به , وال ip المستخدم هو 224.0.0.10 ويقوم كل روتر بالاستماع إلى الرسائل القادمة من على أل interface لكى يبدئ في تحديد جيرانه المتصلين به .

Topology Table


الجدول الثاني الذي يكونه بروتوكول EIGRP هو جدول أل TOPOLOGY هذا الجدول يتكون عندما يقوم كل روتر بمعرفة من هم جيرانه وما هي أفضل طريقة للاتصال بجاره القريب منه, وذلك عن طريق معرفة كل من.

- Successor : و أل SEUCCESSOR هو الطريق الذي يستخدمه مثلا روتر A للاتصال برويتر B ولتوضيح المعنى نقول انه يوجد و صلتين اتصال بين روتر A و B أول وصلة اتصال سرعتها 256 و الوصلة الثانية هي 512 سيقوم الروتر A باختيار الوصلة 512 لتكون هي وصلة الاتصال بينه وبين الروتر B وهذا ما نسميه بي أل SEUCCESSOR و في هذه الحالة يكون الخط البديل هو أل 256 ويسمى بي أل Feasible Successor و لكن كما نعلم فأن الاختيار ليس فقط عن طريق السرعة المحددة للاتصال فمثلا من الممكن الخط الذي سرعته 512 يكون عليه تشويش أو نسبة التأخير عالية لسبب عطل في الشركة مقدمة الخدمة , لذلك يقوم بروتوكول EIGRP باستخدام أل METRIC لاحتساب أفضل طريق لاستخدامه ليكون هو الخط الأول في الاستخدام أو SEUCCESSOR وهو اقرب و اقصر و أسرع طريق للاتصال بين روتر و أخر.

- Feasible Successor : وهو ما نسميه بى أل BACKUP ROUTE وهو الخط الأضافى الذي سيتم استخدامه عندما نفقد الاتصال عن طريق الخط الأول SEUCCSSOR وهذا الخط يسمى بى أل Feasible Successor نتيجة إن أل METRIC قد وجدت أن هذا الخط هو ليس أفضل طريقة اتصال بين روتر A , A مثلا وذلك عن طريق احتساب المسافة المتصلة بينهم وعن طريق سرعة نقل البيانات و التأخير في نقل البيانات , ولكن عندما نفقد الخط الأول successor سيقوم بروتوكول eigrp باستخدام الخط الرئيسي للاتصال .

Advertised Distance and Feasible Distance

Advertised distance وهى المسافة التي بين روتر a, b عندما نقوم بتفعيل بروتوكول eigrp فأنه مستخدم رسالة تسمى رسالة hello وهى التي عن طريقها يقوم كل روتر بمعرفة من هم جيرانه وهذه الرسالة تسمى أيضا بى أل advertised وعند احتساب المسافة بين كل روتر فهذا تسمى بى advertised وعند احتساب المسافة بين روتر و جاره القريب منه إما أل feasible distance فهي كامل احتساب المسافة بين روتر a, b و أل a, b المتصلة بروتر a أذا أل network هي جمع المسافة بين روتر و للمسافة بين روتر a, b .



Active and Passive State

عندما يكون الروتر في حالة مستقرة ومعتمد على الخط الرئيسي successor فأنه في يكون في حالة أل passive state لكي passive state لكي ستخدمه .

ولكن عندما يكون الروتر في حالة بحث عن خط بديل أو backup route فأنه يكون في حالة بحث وتغير وتمسى بحالة أل active state .

- بعد إن ينتهي الروتر من احتساب كل هذه النتائج فأنه يقوم بوضع كل هذه المعطيات في جدول ألtopology - بعد إن ينتهي المول مثل هذا الشكل .

IP EIGRP Topology Table		
Destination 1	FD and AD via Each Neighbor	


Routing table

The IP Routing Table			
Destination 1	Best Route		

بعد الانتهاء من تكوين جدول أل Neighbor Table و أل Topology Table يقوم الروتر بتكوين أل routing table وهذا الجدول يحتوى على كل الروتر و ألnetwork التي تم عمل لها Advertised من خلال بروتوكول EIGRP وأفضل طريقة للوصول إليها .

وهذا هو الشكل النهائى

IP EIGRP Neighbor Table			
Next-Hop Router	Interface		
Router A Router B	Ethernet 0 Ethernet 1		



-	IP EIGRP Topology Table					
	Network	Feasible Distance (EIGRP Metric)	Advertised Distance	EIGRP Neighbor		
	10.1.1.0 /24 10.1.1.0 /24		1000 1500	Router A (E0) Router B (E1)		

	IP Routing Table					
>	Network	Metric (Feasible Distance)	Outbound Interface	Next Hop (EIGRP Neighbor)		
	10.1.1.0 /24	2000	Ethernet 0	Router A		

خمسة رسائل

يستخدم بروتوكول EIGRP خمسة رسائل للاتصال بينه وبين جيرانه ويجب إن تعرف إن بروتوكول EIGRP يستخدم multicast لكي يستمع إلى الرسائل التي يستخدمها في التعارف على جيرانه وهذا الايبى هو 224.0.0.10 وهذه الرسائل هي:

- hello: وهي رسالة يقوم كل روتر بإرسالها لكل روتر متصل به عن طريق استخدام أل multicast وهي رسالة لا يتطلب الرد عليها.

Update : وهى رسالة تحتوى على أل routing table ثم يستخدم رسالة التحديث أيضا في حالة تغير أل Update في حالة تغير الله الميه وبروتوكول أل EIGRP يختلف عن غيره من البروتوكولات في انه لا يرسل رسائل التحديث ألا في حدوث تغير فقط ويرسلها إما في شكل multicast أو في حالة unicast .

Query: وهي رسالة يستخدمها البروتوكول في حالة فقدانه أول خطرنيسي له successor فأنه في هذه الحالة يرسل رسالة استعلام عن طريق routing أخر إلى network قد فقد طريقة الاتصال بها .

Reply : وهى الرسالة التي يكون فيها الاستجابة إلى الاستعلام المرسل عن طريق بروتوكول EIGRP وتكون في شكل unicast .

ACK: وهي رسالة تأكيد على إن رسالة التحديث قد تم الاستجابة لها وقد تم وضعها في routing table .

سنتعرف على الأوامر التي تعرض لنا أل Neighbor Table و Topology Table و Routing و Routing و Routing و Routing

*- أول أمر هو

R1#show ip route

هذا الأمر سيعرض لنا كل ألrouting table الموجودة في الروتر المستخدم فيها أل eigrp أو غيره من البروتوكولات, وسنجد بجانب الايبى الذي مستخدم معه بروتوكول eigrp حرف D و هو يشير إلى بروتوكول EIGRP . بروتوكول EIGRP .

R1#show ip eigrp topology

*- الأمر السابق سيعرض لنا أل routing table الخاصة بالEigrp وبجانب كل route سنجد أما حرف و الخاص بالوضع passive أو حرف a الخاص بكلمة active وسنجد كلمة successor وبجانبها رقم وهو عدد ألhop count للوصول إلى هذا الروتر و سنجد قيمة أل feasible distance - FD الخاصة بهذا المسار, وأيضا إذا كان يوجد نتورك مشتركة بين 2 روتر سنجد انه يوجد طريقين للوصول إلى هذه النتورك وقيمة أل FD لكل مسار للوصول إلى هذه النتورك.


R1#show ip eigrp neighbors

*- الأمر السابق سيعرض لنا جيران الروتر الذي تعرف عليهم عن طريق بروتوكول eigrp وما هي أل interface المتصل عليها .

R1#show ip eigrp traffic

*- الأمر السابق سيعرض لنا عدد رسائل أل hello المرسلة و المستقبلة و عدد رسائل أل Updates و Updates و Queries و Ack أيضا الرسائل المرسلة و المستقبلة , في الدرس القادم سنتعلم كيفية وضع إعدادات بروتوكول EIGRP على الروتر مع استخدام سيناريو ويضح لنا بيئة العمل التي سنكمل عليها باقي الدروس إن شاء الله .

و أحب إن أختتم هذا الدرس بهذه الصورة التي تشمل شكل للخمس رسائل



EIGRP Metric

كما تحدثنا في الدرس السابق إن بروتوكول Eigrp يعتمد على حسابات أل metric لكي يجد كل من أل successor و أل geasible distance وهذه إلmetric تعتمد في حساباتها على كل من:

Bandwidth: أقل سعة بين المصدر و الوجهة.

Delay: التأخير الموجود في الاتصال.

Reliability : أقل قيمة للوصول إلى الطرف الأخر وهي تعتمد على خاصية أل Repalives الموجودة على أل Loading الموجودة على أل bandwidth الموجودة على أل interface

MTU : أصغر وحدة نقل مستخدمة النقل من المصدر إلى الواجهة مستخدمة في النقل باستخدام بروتوكول eigrp .

تعتمد أل metric على هذه الخمسة نتائج ثم تقوم بضربها في 256 ثم يقوم بإدخال هذه القيمة الناتجة في المعادلات القادمة .

Metric = bandwidth (slowest link) + delay (sum of delays)

- Delay = sum of the delays in the path, in tens of microseconds, multiplied by 256
- $^{\circ}$ Bandwidth = [107 / (minimum bandwidth link along the path, in kilobits per second)] * 256
- Formula with default K values (K1 = 1, K2 = 0, K3 = 1, K4 = 0, K5 = 0):

Metric = [K1 * BW + ((K2 * BW) / (256 - load)) + K3 * delay]


• If K5 not equal to 0:

Metric = metric * [K5 / (reliability + K4)]

*- و مع الأسف لن استطيع إن اشرح هذه المعادلة لأنها فعلا معقدة , و أسف إذا كان شرح هذا الجزء ضعيف لقلة معرفتي وتوغلي في حسابات أل metric , و الطريقة مشروحة كالمه في كتاب Student Guide .

EIGRP Implementing and Verifying

بسم الله الرحمن الرحيم: في هذا الجزء سنقوم بتطبيق أوامر Eigrp , وسنقوم بتكوين سيناريو , مع وضع شكل توضيحي لكي نكمل عليه باقي الدروس .



Router 1	S1/0	192.168.1.1 /24
Router 1	S1/1	192.168.2.1 /24
Router 1	F0/0	172.30.254.254 /24
Router 2	S1/0	192.168.1.2 /24
Router 2	F0/0	10.1.2.254 /24
Router 3	S1/0	192.168.2.2 /24
Router 3	F0/0	10.1.2.253 /24

*- يوجد لدينا شكل توضيح يظهر فيه شكل السيناريو الذي سنكمل عليه دراسة بروتوكول Eigrp يوجد لدينا عدد 3 روتر , روتر 1 متصل بشبكة داخلية خاصة به , و روتر 2 و 3 مشتركين في نفس الشبكة والمدال المشبكة وبذلك نجد إننا حققنا backup route في حالة إننا فقدنا الاتصال بروتر 2 فأننا نستطيع الوصول إلى الشبكة المشتركة بينهم عن طريق روتر 3 وبالعكس .

*- أو يمكنك وضع loopback interface بدلا من الأجهزة المتصلة بروتر 1 وفى السطر القادم الأمر الخاص بذلك

(Config) # Interface loopback 1 (config-if) #ip address 172.30.0.254 255.255.255.0 (config-if) #end

*- بسم الله , أولا سنقوم بالدخول على روتر 1 ثم سنقوم بتغير أسم الروتر إلى BBR اختصار لي Backbone router ثم سنقوم بتغير روتر 2 إلى R2 .

*- ثانيا سنقوم بوضع الإعدادات الخاصة بكل interface على حسب الجدول الموجود في الأعلى .

*- ثالثًا سنقوم بالدخول على روتر 1 وكتابة الأمر التالي .

BBR(config)#router eigrp 1

- الأمر السابق سيخبر الروتر إننا سنستخدم بروتوكول eigrp أما الرقم الذي يلي الكلمة هو ما يسمى بى Autonomous system number وأنتا لست مقيد برقم معين فيمكنك الاختيار من رقم 1 إلى 65535 ولكن هذا الرقم الذي قمت باختياره يجب أن تضعه في الروتر الأخر الذي سنربط به, لماذا لنن هذا الرقم سيحدد مجموعة الروترات التي سيقوم بروتوكول eigrp بالتواصل معها وعمل advertising أو إعلان أو نشر للجدول الخاص بى routing table الخاص به.

*- مثال فلنتخيل معا إننا قمنا بوضع الإعدادات التالية على الروترات الموجودة في الصورة التوضيحية

BBR (config) #router eigrp 1 R1 (config) #router eigrp 1

BBR (config) #router eigrp 2 R2 (config) #router eigrp 2

في الأوامر السابقة قمنا بوضع قيمة ألـ Autonomous system number لي روتر BBR و روتر R1 بالرقم 1 ثم قمنا بوضع قيمة ألـ Autonomous system number لي روتر وقتر BBR و روتر 2 بالقيمة 2 بذلك روتر BBR سيكون له اتصال مع الاثنين روتر وسيقوم بتبادل أل BBR سيكون له اتصال مع الاثنين روتر ولكن روتر ولكن روتر R1 و روتر R2 لن يستطيعوا إن يقوموا بتبادل أل R2 و روتر R3 و روتر وبالطبع لن يستطيعوا إن يتصلوا ببعض .

*- فلنكمل رابعا بعد وضع الأمر

BBR (config) #router eigrp 1

*- سنقوم بوضع الأمر الخاص بال نتورك أو أل interface الذي تريد إن تقوم بعمل advertising له

BBR (config-router) #network 192.168.1.0

*- في الأمر السابق قمنا بوضع أول نتورك أو interface سنقوم بعمل advertising له وهذه أهم نتورك لأنها النتورك التي ستقوم بربط الروترات يبعضها البعض , ولكن كما قلنا سابقا هذا البروتوكول eigrp ملئ بالمميزات فنحن نرى إننا وضعنا ip خاص بى class C ولكن ماذا لو كنا نعمل بطريقة أل classless المميزات فنحن نرى إننا وضعنا ip خاص بى class A وكنا نريد أن يكون هذا أل ip خاص بى class A سنقوم بوضع ما نعرفه بى أل wildcard-mask و أل wildcard-mask كما نعرف هو معكوس أل subnet mask بمعنى إذا كان أل wildcard-mask و class A هو class A هو class A الخاص بى الوضع السابق إذا أردنا أن يكون أل ip السابق 192.168.1.0 تابع إلى class A سنقوم بوضع الأمر التالى

BBR (config-router) #network 192.168.1.0 0.255.255.255

ولكن هذا ليس هو بيت القصيدة, فلنفترض أن أل interface أل serial 0/0 الخاص بروتر BBR الخاص بروتر BBR له serial 0/0 و أل interface أل FastEthernet 0/0 له 10.11.1.2/24 له الايبى 10.11.1.2/24 ثم قمنا بوضع الإعدادات الخاص بي روتر BBR باستخدام بروتوكول eigrp كالتالي

BBR (config) #router eigrp 1 BBR (config-router) #network 10.10.1.0

*- النتيجة ستكون أن روتر BBR سيعتقد أن هذا p من class A فسيقوم بعمل advertising لكامل النتورك الخاصة بى 10.0.0.0 وذلك لنن بروتوكول eigrp عنده ميزة تسمى بى أل 10.0.0.0 وذلك لنن بروتوكول routing table عنده ميزة تسمى بى أل routing table وهى تقوم بتقليل مساحة أل routing table لكي يكون لديك أداء عالي خاص بالروتر ولا يحمل الروتر أعباء تكوين routing table كبيره جدا فعندما يجد رقم مثل الرقم السابق سيقوم بتغيره بدون تدخل منك إلى أصدون تدخل منك المنابق ستجد انك تعمل بى class A وكل من 10.0.0.0 وبذلك ستجد انك تعمل بى class A وكل من routing table وذلك ليس المطلوب .

BBR (config-router) #no auto-summary

*- هذا الأمر سيقوم بتوزيع أل routing table كما تريدها فسيقوم الروتر بتوزيع النتورك 10.10.1.0 كما تريد ولكن سنقوم بوضع أل wildcard-mask لكي يكون أل ip داخل أل class C كما تريد ولكن سنقوم بوضع أل

BBR (config-router) #network 10.10.1.0 0.0.0.255

*- بما أننا ذكرنا خاصية أل auto-summary فيجب أن نذكر عنها أنها ميزة وعيب في نفس الوقت ولنأخذ أمثلة على الميزة التي تقدمها خاصية أل auto-summary مثال أذا كان لديك شبكة داخلية تتكون من 3 vlan وكان ترقيمهم كالتالي class C , 172.30.3.0 , 172.30.3.0 , والشبكة داخل class C ولكي نقوم بوضع الإعدادات الخاصة لعمل advertising لهذه الشبكة الداخلية سنقوم بكتابة الأوامر التالية

Router (config-router) #network 172.30.1.0 Router (config-router) #network 172.30.2.0 Router (config-router) #network 172.30.3.0 *- وكانت هذه هي الطريقة المطولة في كتابة الأمر الذي ستكتبه أما إذا ذهبت إلى الروتر الأخر الذي في الجهة المقابلة ستجد أن النتيجة في الجهة المقبلة كالتالي .

R2 # show ip eigrp topology IP-EIGRP Topology Table for AS 3

,Codes: P - Passive, a - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply r - Reply status

P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 20512000 Via Connected, Serial1/0 P 172.30.0.0/16, 1 successors, FD is 20514560 Via 192.168.1.1 (20514560/28160), Serial1/0

وكما نرى النتيجة أولا نجد أن الروتر يظهر لنا نتيجة IP-EIGRP Topology Table for AS 3 وكما نرى النتيجة أولا نجد أن الروتر يظهر لنا تتيجة كلاما Autonomous وإذا كان لدينا أكثر من Autonomous وإذا كان لدينا أكثر من تتيجة .

- ثانيا رمز أل p الخاص بي الوضع passive ومعناها أن الروتر في حالة مستقرة ولا يبحث عن وسيلة أخرى للوصل إلى هذه الشبكة ثانيا سنجد أنه يعرض أل p الخاص بي 31/0 ثم نجد كلمة successors أخرى للوصل إلى هذه الشبكة ثانيا سنجد أنه يعرض أل p الخاص بي s1/0 ثم نجد قيمة أل feasible distance و احدة فقط ولا يوجد بديل لها ثم نجد قيمة أل p واحد وهو واحد وهو واحد وهو عناه كانت نتيجة استخدام خاصية أل auto-summary وكان من الممكن أن نضع نحن نفس السطر داخل ألإعدادات الخاصة بتنصيب أل eigrp .

*- ولكن أذا كانت هذه أل ip خاصة بى أكثر من interface فستكون خاصية أل auto-summary ليست جيدة لأنه سيقوم بنشر هذه أل interfaces وهذا غير مرغوب فيه, و الأمر الذي يوقف عمل هذه الخاصية هو.

BBR (config-router) #no auto-summary

*- إذا لنكمل على الشكل التوضيحي الذي لدينا سنقوم ألان بوضع الإعدادات التالية على كل من 3 روتر مع اختلاف الإعدادات قليلا.

BBR (config) #router eigrp 1

BBR (config-router) #network 192.168.1.0

BBR (config-router) #network 192.168.2.0

BBR (config-router) #network 172.30.254.0

R2 (config) #router eigrp 1

R2 (config-router) #network 10.0.0.0

R2 (config-router) #network 192.168.1.0

R3 (config) #router eigrp 1

R3 (config-router) #network 10.0.0.0

R3 (config-router) #network 192.168.2.0

*- بعد وضع هذه الإعدادات داخل كل روتر ستجد إن كل روتر ظهرت لديه هذه الرسالة

DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 192.168.1.2 (Serial1/0) is up % new adjacency

*- لنذهب ألان إلى BBR router ونكتب الأمر التالي

BBR # show ip eigrp neighbors

```
BBR#show ip eigrp neighbors
IP-EIGRP neighbors for process 1
                                 Hold Uptime
                  Interface
                                                                Num
                                 (sec)
                                                (ms)
                                                           Cnt
  192.168.1.2
                                      00:07:57 40
                                                       1000 0
                 Ser1/0
                                                                8
   192.168.2.2
                 Ser1/1
                                 11
                                      00:05:59 40
                                                      1000 0
```

*- سنجد أنه تعرف على أثنين من جيرانه 192.168.1.2 و 192.168.2.2

```
### BBR#show ip eigrp topology

IP-EIGRP Topology Table for AS 1

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply, r - Reply status

P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 20512000 via Connected, Seriall/0

P 192.168.2.0/24, 1 successors, FD is 20512000 via Connected, Seriall/1

P 10.0.0.0/8, 2 successors, FD is 20514560 via 192.168.1.2 (20514560/28160), Seriall/0 via 192.168.2.2 (20514560/28160), Seriall/1

P 172.30.254.0/24, 1 successors, FD is 28160 via Connected, FastEthernet0/0

P 172.30.0.0/16, 1 successors, FD is 28160 via Summary (28160/0), Null0
```

 * - ولكن سنجد أن للشبكة صاحبة أل * 10.0.0.0 ip address الكثر من طريقة اتصال * 2 successors بمعنى يمكن الوصول إلى هذه الشبكة عن طريق الذهاب إلى الروتر صاحب أل * 192.168.1.2 أو عن طريق الطريق صاحب * 192.168.2.2 ip وهذه هي طريقة أل backup route .

```
BBR#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     10.0.0.0/8 [90/20514560] via 192.168.1.2, 00:43:13, Serial1/0
                [90/20514560] via 192.168.2.2, 00:41:14, Serial1/1
     172.30.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
       172.30.0.0/16 is a summary, 00:39:28, Null0
        172.30.254.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
     192.168.1.0/24 is directly connected, Serial1/0
     192.168.2.0/24 is directly connected, Seriall/I
```

*- سنجد من الأمر السابق show ip route أن الطريق المستخدم للذهاب إلى الشبكة 10.0.0.0 هو الايبى صاحب رقم 192.168.1.2 و الطريق البديل له هو 192.168.2.2 قارن الصورة القادمة بالصورة السابقة

```
BBR#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

D 10.0.0.0/8 [90/3014400] via 192.168.2.2, 00:00:25, Serial1/1

172.30.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

D 172.30.0.0/16 is a summary, 01:35:36, Nullo

C 172.30.254.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial1/1
```

*- نلاحظ أن الطريق للذهاب إلى الشبكة 10.0.0.0 أصبح له طريق واحد فقط في أل routing table في 20.168.1.2 أوهو 192.168.1.2 أول الطريق الثاني صاحب ألم 192.168.1.2 داخل أل Routing table ولكن أذا نظرنا في نتيجة أل topology table ستجد أن الايبى 192.168.1.2 موجود بها وهو أل backup route .

*- والسبب في هذا التغير أننا قمنا بتغير أل bandwidth داخل أل serial interface 1/0 من 128 إلى ما 1024 serial interface 1/1 وبذلك قام الروتر بعمل مقارنة بين 1024 فأصبحت قيمتها أعلى من قيمة أل 1/1 serial interface وبذلك قام الروتر بعمل مقارنة بين الطريقين المتاحين لديه ليختار من منهما سيكون ألطريق الرئيسي لنقل البيانات successors ولكننا نجد ألوز موجود في أل topology table وذلك لأنه يستخدمه كا feasible successors

- ألان بعد أن انتهينا من وضع الإعدادات المبدئية لبروتوكول eigrp ننتقل إلى مرحلة أخرى وهي

Ip default-network

*- إذا فرضنا أن روتر BBR لديه أنصال للانترنت على interface serial 1/2 ونريد أن نجعل R2,R3 وبريد أن نجعل R2,R3 يستخدموا خدمة الانترنت من على روتر BBR , فسنقوم بوضع هذا ألأمر ip default-network على روتر BBR وباستخدام أل eigrp سيقوم R2,R3 بالتعرف على الطريق الذي من خلاله يستطيع الذهاب إلى الانترنت .

*- و الأمر ip default-network هو يمثل السبيل الأخير إلى أي روتر فإذا فرضنا أن مستخدم من داخل الشبكة الخاصة لروتر BBR أراد الذهاب إلى google.com فنحن نعرف أن أل jp الخاص لموقع جوجل أكيد غير موجود داخل الشبكة فسيقوم الروتر بالذهاب إلى أل ip الخاص بالdefault network للسؤال عن هذا أل jp وهذا كان شرح بسيط لى أل ip default-network

*- بعد أن ندخل على روتر أل BBR سنقوم بوضع أعدادات على أل serial 1/2 لكي نحاكي مخرج الانترنت

BBR (config) #interface s1/2

BBR (config-if) #ip address 4.2.2.2 255.0.0.0

BBR (config-if) #bandwidth 256

BBR (config-if) #clock rate 250000

*- ألان انتهينا من وضع الإعدادات الخاصة لي serial interface 1/2

*- سننتقل ألان إلى لوضع الإعدادات الخاصة لي ip default-network

BBR (config) #ip default-network 4.2.2.0

*- يوجد ألان احتمالين سوف تراهم إذا كانت نسخة أل ios الخاصة بالروتر الذي تعمل عليه قديمة سوف تجد إن الروتر قام بتكوين static route بهذا الشكل

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial 1/2

إما إذا كانت نسخة أل ios حديثة لن ترى هذه الإعدادات موجودة * الخطوة الثانية سوف نضع هذه الإعدادات داخل أل eigrp

BBR (config-router) #network 0.0.0.0

*- هذه هي الخطوة الأخيرة نتأكد أن باقي الروترات ذهبت إليهم هذه الرسالة . وذلك عن طريق أمر

R2#show ip route

*- وسنجد أن هذا السطر تم أضافته

D* 4.2.2.0/8 [90/15610] via 192.168.1.1 00:56:44, serial interface 1/2 *- وعلامة * النجمة تعنى انه تم ترشيح هذا المسار على انه هو أل last resort الخير أو السبيل الأخير للذهاب إلى هذا الموقع جوجل أو اى موقع أخر على الانترنت .

```
BBR#show ip eigrp neighbors
IP-EIGRP neighbors for process 1
                                   Hold Uptime
                    Interface
                                    (sec)
                                                   (ms)
                                                               Cnt
                                                                    Num
    192.168.1.2
                                                                    5
                    Ser1/0
                                         00:00:13
                                                   40
                                                          1000 0
                                        00:00:13 40
                                                          1000
    192.168.2.2
                    Ser1/1
                                    10
```

- *- ألان سوف نتحدث عن شرح هذه النتيجة وماذا تمثل: show ip eigrp neighbors
 - حرف H , حرف أل H يمثل رقم ترتيب الذي تعرف فيه الروتر على جيرانه .
 - address , نرى فيه عنوان الروتر الأخر
 - interface , وهو أل interface الذي من خلاله يتصل بالروتر الأخر
- hold uptime , وهو الوقت الذي ينتظره الروتر لكي تصله رسالة hello من الروتر الأخر و أذا لم تصله هذه الرسالة خلال هذا الوقت سوف يعتبر أن هذا الطريق لهذا الروتر تم فصله ولن يستخدمه
- (SRTT (Smoothed round trip time) و RTO (retransmission timeout) وهو الوقت الذي يحسب عند إرسال رسالة وينتظر الرد عليها, فمثلا رسالة فمثلا رسالة وينتظر الرد عليها, فمثلا رسالة ومتاح إلى رد عليها للتأكيد أنه تم استقبالها أما أل RTO فهو الوقت الذي ينتظره الروتر لوصول رسالة التأكيد ACK أن هذه الرسالة تم استقبالها .
 - حرف queue, Q أو بالعربي الصف, وهو عدد الرسائل التي تنتظر في الصف لكي يتم إرسالها وتقول سيسكو أنه إذا ذاد هذا الرقم إلى أكثر من صفر فأنه يوجد حالة اختناق congestion problem might , وإذا كان هذا الرقم يساوى صفر أذا لا يوجد رسائل يتم إرسالها.
 - Seq num (sequence number) , وهو الرقم الذي يمثل أخر رسائل Seq num (sequence number) , وهو الرقم الذي يمثل أخر رسائل packet

```
BBR#show ip route eigrp

D 10.0.0.0/8 [90/3014400] via 192.168.2.2, 01:19:25, Seriall/1

D 172.30.0.0/16 is a summary, 01:19:25, Null0
```

- *- ألان سوف نتحدث عن شرح هذه النتيجة وماذا تمثل: show ip route eigrp
- *- وهذا الأمر يعرض أل ip route التي تم التعرف عليها من خلال بروتوكول eigrp ومن اى روتر يستطيع الذهاب إلى هذه الشبكات .
 - *- إما بالنسبة إلى حرف أل D فهو يعنى انه تم التعرف على هذه الشبكة عن طريق ألeigrp
 - *- يوجد لدينا كلمة جديدة سنتعرف عليها وهي كلمة NULL0 وهذه الكلمة لها شرح كبير وبالمختصر أذا حدث مشكلة في هذه الشبكة ال72.30.0.0 وتم فصلها فلا ترسل رسالة استعلام عن هذه الشبكة إلى الروترات الأخرى تستعلم أذا كان يوجد طريق أخرى للذهاب إلى هذه الشبكة لأنها متصلة بى ولا يوجد طريق أخر للذهاب إليها وأيضا انه تم عمل summary لهذه الشبكة .

```
R2#show ip protocols
Routing Protocol is "eigrp l "
 Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
 Default networks flagged in outgoing updates
 Default networks accepted from incoming updates
 EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
 EIGRP maximum hopcount 100
 EIGRP maximum metric variance 1
Redistributing: eigrp 1
  Automatic network summarization is in effect
 Automatic address summarization:
 Maximum path: 4
 Routing for Networks:
    10.0.0.0
    192.168.1.0
 Routing Information Sources:
                                 Last Update
   Gateway
                  Distance
   192.168.1.1
   10.1.2.253
                   90
                                 32687
 Distance: internal 90 external
```

*- ألان سوف نتحدث عن شرح هذه النتيجة وماذا تمثل: show ip protocols

- هذا الأمر يعرض كل ألdynamic routing protocols running on the router بمعنى انه يعرض كل البروتوكولات التي تعمل بطريقة دينامكية أي تبحث عن طرق أخرى وبدائل للذهاب إلى روتر أخر

*- نستطيع هنا إن نرى قيمة أل metric التي يستخدمها هذا الروتر وهي تستخدم لكي نتذكر معا 5 خواص وهي K1, K2, K3, K4, K5

Bandwidth: أقل سعة بين المصدر و الوجهة.

Delay: التأخير الموجود في الاتصال.

Reliability : أقل قيمة للوصول إلى الطرف الأخر وهي تعتمد على خاصية أل keepalives Loading الموجودة على أل bandwidth الموجودة على أل interface .

MTU : أصغر وحدة نقل مستخدمة النقل من المصدر إلى الواجهة مستخدمة في النقل باستخدام بروتوكول eigrp .

*- أما كلمة EIGRP maximum hopcount 100 فتعنى أن أقصى شبكة يستطيع الوصول إليها بعد 100 روتر بعد ذلك لان يعمل .

- EIGRP maximum metric variance 1 إما كملة variance 1 تعنى أنه يستخدم طريق واحد للذهاب إلى هذه الشبكة successors

- Maximum path: 4: فتعنى أنه سوف يستخدم كأقصى حد للذهاب إلى شبكة معينة 4 طرق فقط

BBR#show ip eigrp interfaces IP-EIGRP interfaces for process l

		Xmit Queue	Mean	Pacing Time	Multicast	Pending
Interface	Peers	Un/Reliable	SRTT	Un/Reliable	Flow Timer	Routes
Fa0/0	0	0/0	1236	0/10	0	0
Serl/O	1	0/0	1236	0/10	0	0
Serl/l	1	0/0	1236	0/10	0	o

*- ألان سوف نتحدث عن شرح هذه النتيجة وماذا تمثل:show ip eigrp interfaces *- ألان سوف نتحدث عن شرح هذه النتيجة وماذا تمثل:interface وفو أل interface الذي يتعامل عليه بروتوكول interface interface : عدد الجيران الذين يتم الاتصال بهم عن طريق هذا أل Peers

Xmit Queue Un/Reliable : عدد الرسائل التي تنتظر إن ترسل Pacing Time Un/Reliable : الرسائل التي تنتظر إن يتم إرسالها عن طريق هذا أل

interfaced: الوقت الذي خلاله سيتم إرسال رسالة عن طريق هذا ألMulticast Flow Timer عن طريق إرسالها بطريقة أل multicast

Pending Routes : عدد أل routes التي سيتم وضعها داخل الرسالة

*- ألان سوف نتحدث عن شرح هذه النتيجة وماذا تمثل:Passive (P) : تعنى أن الروتر الذي في الجهة المقابلة وضعه ثابت ولا نبحث عن طرق أخرى للذهاب للشبكة التي تعمل معه وهو الحرف الذي يجب إن تراه أمام كل ip
التي تعمل معه وهو الحرف الذي يجب إن تراه أمام كل ip
Active (A) : تعنى إن الشبكة التي تحاول الوصول إليها نحاول الوصول إلى router أخر أو طريق أخر لكي تصل إليها
تصل إليها
Update (U) : وتعنى أن هذا أل ip قد تم تحديثه أو قد تراها إذا كان يوجد انتظار للوصول لطريق أخر للوصول اليها

Query (Q) : وتعنى أنه يتم الاستعلام عن طريق أخر للذهاب إلى هذه الشبكة Reply (R) status : وتعنى انه يتم إرسال رد لروتر قد أرسل رسالة استعلام عن هذه الشبكة Stuck-in-active (SIA) status : وهذه الرسالة أنت لا تريد أن تراها وهي تعنى انه لا يوجد سبيل للوصول الى هذه الشبكة .

```
BBR#show ip eigrp traffic

IP-BIGRP Traffic Statistics for process 1

Hellos sent/received: 6149/4096

Updates sent/received: 4/8

Queries sent/received: 0/0

Replies sent/received: 0/0

Acks sent/received: 7/2

Input queue high water mark 1, 0 drops

SIA-Queries sent/received: 0/0

SIA-Replies sent/received: 0/0
```

*- ألان سوف نتحدث عن شرح هذه النتيجة وماذا تمثل: show ip eigrp traffic هي تمثل عدد الرسائل التي تم إرسالها و استقبالها من كل من hello ,update ,queries ,replies , ack

Configuring Advanced EIGRP Options

*- Route Summarization : إذا كان لدينا شبكة داخلية بها أكثر من vlan يكون لها عدد ip عدد 192.168.4.0 و 192.168.4.0 و 192.168.4.0 عندما تقوم باستخدام هذه أل ip داخل أل eigrp ستجد أن أل routing table كبيره جدا لذا قامت شركة سيسكو بوضع هذه الميزة وهي عمل summarization اي تجميع هذه الايبهات كلها داخل ip واحد مثل 192.168.0.0/21 .

و الأسباب وراء ذالك تقول شركة سيسكو انه سيكون لديك حجم routing table صغير و عندما ترسل update for routing table للروترات الأخرى ستجد إن حجم الرسالة صغير وغير ذلك فلنفترض انه يوجد روتر أخر يوجد لديه نفس أل ip ولكن لشبكة تبدأ من ترقيم أخر مثل 192.168.10.0 في هذه الحالة لن تحدث مشكلة عندما يريد اى روتر أخر الذهاب إلى هذه الشبكة . وعندما نقوم بعمل summarization لي ip خاص بشبكة معينة سنجد انه تم وضع كلمة nullo التي تمنع حدوث loop في البحث عن طريق أخر للوصول إلى هذه الشبكة في حين أنها متصلة بنفس الروتر .

*- كيف يتم عمل summarization لمجوعة من الايبهات مثل التي تحدثنا عنها - أولا تقوم بكتابة كل الايبى الذي تريد عمل summarization له ثم تضيف مكان الرقم الذي يتم اختلف الايبى عنده صفر مثل المثال التالي

192.168.**0**.0

ـ سنجد أنى قمت بتغير الصفر الذي يوجد عنده تغير في الأرقام وذلك لأنه الرقم الخاص بكل شبكة vlan - ثانيا نقوم بحساب الرقم الذي يقف عنده أخر vlan وهو 192.168.4.0

- ثالثا نقوم بعمل إقصاء وحساب هذا الرقم ولكن عن طريق التحويل من binary to decimal وذلك لي أل oct

128 64 32 16 8 4 2 1

 $0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 = 1$


 $0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 = 2$

 $0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 = 3$

 $0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 = 4$

*- ثم نقوم بجمع باقي الأرقام التي لا نحتاجها وقد قمت بتعليمها باللون الأحمر والنتيجة = 14+32+64+128 إذا عند كتابة أل mask الخاص بهذا الايبى الذي تم عمل 240=8+16+32+64+128

*- ثالثا أين سنقوم بوضع أل ip و أل mask الخاص به, سنقوم بوضع هذا الايبى تحت أل interface الذي من خلاله نتصل بهذه الشبكة وإذا تذكرنا معا المثال الذي كنا نعمل عليه



*- أل interface الذي سنقوم بوضع هذا أل summarization تحته هو الوصلات أل serial interface التي موصل عليها الاثنين روتر BBR(config-subif)#encapsulation dot1Q 1 BBR(config-subif)#ip address 172.30.1.1 255.255.255.0 BBR(config-subif)#encapsulation dot1Q 2 BBR(config-subif)#ip address 172.30.2.1 255.255.255.0 BBR(config-subif)#encapsulation dot1Q 3 BBR(config-subif)#ip address 172.30.3.1 255.255.255.0 BBR(config-subif)#encapsulation dot1Q 4 BBR(config-subif)#ip address 172.30.4.1 255.255.255.0 *- ألان سنقوم بعمل الحسابات الخاصة لهذا الايبي 128 64 32 16 8 4 2 1 $0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 = 1$ $0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 = 2$ $0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 = 3$ $0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 = 4$ 240 = 8+16+32+64+128 والنتيجة انه سيكون لدينا 172.30.0.0 ip و أل mask الخاص به هو 255.255.240.0 router eigrp 1 network 0.0.0.0 network 192.168.1.0 network 192.168.2.0 network 172.30.1.0 0.0.0.255 network 172.30.2.0 0.0.0.255 network 172.30.3.0 0.0.0.255 network 172.30.4.0 0.0.0.255 *- وهذا هو الشكل بعد إضافة كل ip التي قمنا بإضافته داخل eigrp 1 BBR(config-router)#network 172.30.1.0 0.0.0.255 BBR(config-router)#network 172.30.2.0 0.0.0.255 BBR(config-router)#network 172.30.3.0 0.0.0.255 BBR(config-router)#network 172.30.4.0 0.0.0.255 *- ثالثا سنقوم بالذهاب إلى أل eigrp 1 وكتابة أمر eigrp 1 BBR(config)#router eigrp 1 BBR(config-router)#no auto-summary *- وسنلاحظ إن الروتر قام بفصل كل من هم متصل بهم ثم قام بي أعادت الاتصال بهم مرة أخرى ویجب علینا إن نکتب أمر no auto-summary داخل کل روتر متصلین به R2(config)#router eigrp 1 R2(config-router)#no auto-summary R3(config)#router eigrp 1 R3(config-router)#no auto-summary

*- سنقوم ألان بالذهاب إلى روتر BBR والدخول على serial interface 1/0 ثم نقوم بوضع الأمر الخاص Summarization

- ولكن قبل ذلك سأقوم بوضع صورة للشكل قبل كتابة الأمر وبعده

قبل

```
R2#show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for AS 1
Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
      r - Reply status
10.1.2.0/24, 1 successors, FD is 28160
         via Connected, FastEthernet0/0
P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 20512000
        via Connected, Serial1/0
P 10.0.0.0/8, 1 successors, FD is 28160
        via Summary (28160/0), Nullo
P 172.30.0.0/16, 1 successors, FD is 20514560
        via Summary (20514560/0), Null0
P 192.168.2.0/24, 1 successors, FD is 20514560
        via 10.1.2.253 (20514560/20512000), FastEthernet0/0
        via 192.168.1.1 (4294967295/3011840), Serial1/0
P 172.30.1.0/24, 1 successors, FD is 20514560
        via 192.168.1.1 (20514560/28160), Serial1/0
        via 10.1.2.253 (20517120/20514560), FastEthernet0/0
P 172.30.2.0/24, 1 successors, FD is 20514560
        via 192.168.1.1 (20514560/28160), Serial1/0
        via 10.1.2.253 (20517120/20514560), FastEthernet0/0
P 172.30.3.0/24, l successors, FD is 20514560
        via 192.168.1.1 (20514560/28160), Serial1/0
        via 10.1.2.253 (20517120/20514560), FastEthernet0/0
P 172.30.4.0/24, 1 successors, FD is 20514560
        via 192.168.1.1 (20514560/28160), Serial1/0
        via 10.1.2.253 (20517120/20514560), FastEthernet0/0
```

*- و الأمر الذي ننتظره جميعا لكي يقلل هذا المنظر هو

BBR(config-if)# ip summary-address eigrp 1 172.30.0.0 255.255.240.0

*- وبعد وضع الأمر ip summary-address سنجد إننا يجب إن نضع رقم أل autonomous sys num عدل المناص بي أل eigrp ويجب إن تعلم إذا كان عندك أكثر من number ويجب إن تعلم إذا كان عندك أكثر من number الخاص بي أل وزير بشبكة سيجب عليك وضع هذا الأمر مرة أخرى لهذا الرقم ؟ والإجابة فلنفترض معا إننا قمنا بربط هذا الروتر بشبكة أخرى عن طريق وصلة serial وقمنا بعمل eigrp 2 اى برقم أخر سيعتقد الروتر انك لا تريد إن ترسل مجموعة الايبهات هذه ولكن بدون عمل Summarization لهذه المجموعة

بعد

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, Ll - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
          periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
        10.0.0.0/8 is a summary, 04:47:50, Null0
       10.1.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
    172.30.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
       172.30.0.0/16 is a summary, 00:41:52, Null0
       172.30.0.0/20 [90/21024000] via 192.168.1.1, 00:01:46, Serial1/0
    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial1/0
    192.168.2.0/24 [90/20514560] via 10.1.2.253, 00:39:19, FastEthernet0/0
```


*- ألان إذا ذهبت إلى روتر R3 وقمت بكتابة نفس الأمر show ip route ستجد أنها لم تتغير وذلك لأننا قمنا بوضع الأمر الخاص بى أل Summarization *- ويجب إن أقول قبل إن ترى النتيجة المطلوبة هناك أمر يجب كتابته وهو

R2#clear ip route*

*- وهذا الأمر سيقوم بمسح أل routing table القديمة وتكوين أخرى جديدة لكي ترى التحديث الذي قمنا

Load Balancing Across Equal Paths

*- ألان سنتكلم عن أمر هام جدا إذا كان لديك شبكة مثل التي موجودة في المثال .



*- كما نرى أنه يوجد طريقين للوصول إلى الشبكة 10.1.2.0 ولكن هل روتر router 1 يستخدم كل من الطريقين للذهاب إلى هذه الشبكة ؟ وللإجابة على ذلك لنستعرض معا هذه الصورة

BBR # show ip route

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D 10.0.0.0/8 [90/3014400] via 192.168.2.2, 00:17:38, Serial1/1
D 10.1.2.0/24 [90/3014400] via 192.168.2.2, 00:17:38, Serial1/1

*- سنجد إن الروتر يستخدم طريق واحد فقط successors للذهاب إلى 10.0.0.0 وهو 192.168.2.2 ووحد نرى إن الاثنين روتر لهم نفس أل FD إذا لماذا لا يستخدم الاثنين وعمل Load Balancing سنهم

نحن سنقوم بعمل توزيع الأحمال load balancing بين الوصلتين وذلك عن طريق الأمر Variance وهذا الأمر يوضع تحت إعدادات البروتوكول eigrp

BBR(config)#router eigrp 1
BBR(config-router)#variance 2

بهذه الطريقة سيستطيع الروتر BBR عمل load balancing بين الوصلتين أل serial عند الحاجة لإرسال اى رسالة إلى الشبكة 10.0.0.0

*- أمر variance قائم على انه إذا كان لديك طريقين للذهاب إلى هذه الشبكة ولكن يوجد طريق أفضل من الثاني بسبب مساحة الطريق فأنه يقوم بقطع الرسالة إلى نصفين ولكن ليسوا متساوين فيقوم بعمل نسبة مثلا 3:1 يقوم بإرسال جزئيين عن طريق أول طريق ثم إرسال الجزء الباقي على الطريق الثاني وذلك بسبب عدم تساوى سعة كل الطريقين bandwidth

*- أما رقم 2 فهو يعنى أننا لدينا طريقين ونريد إن نستخدم الطريقين في نفس الوقت ونستطيع استخدام إلى 6 طرق للوصول إلى هذه الشبكة

*- ولكن يجب إن نحظر من انه يمكن إن يكون لديك اتصال بشبكة معينة ولديك أكثر من طريقين للوصول إلى هذه الشبكة وقمة بأخيار كل الطرق وتجد إن السرعة في الإرسال أصبحت بطيئة وذلك لان بروتوكول eigrp عندما يقوم بإرسال packet على خط سرعته 56 كيلوا غير عندما يرسل على خط سرعته 1 ميجا.

EIGRP Bandwidth Use Across WAN Links

*- عندما نقوم بربط روتر بى روتر أخر عن طريق توصيلهما point-to-point فأن أل bandwidth المستخدمة تكون محجوزة بالكامل إلى هذا الاتصال , بمعنى أذا كان لديك روتر A مربوط بروتر B بطريقة point-to-point و سرعة الاتصال 256 كيلوا في الثانية فسيكون نقل البيانات بينهم بنفس هذه السرعة

*- ولكن أذا كان لديك نوع اتصال point-to-multipoint فأن السرعة المستخدمة تكون موزعة عليهم بالتساوي shared , مثال إذا كان لديك روتر A مربوط بى 4 روترات B, C, E, وسرعة الاتصال بهم هي 1 ميجا , فسيقوم بروتوكول eigrp بتوزيع أل 1 ميجا على الأربع روترات بمعنى كل روتر سيكون له 256 كيلوا

*- النوع الثالث هو ما يسمى بى أل hybrid وهو يوجد خطربط point-to-point وخطربط أخر متصل بروتر أخر point-to-multipoint وهنا كل رابط يعامل بسرعته ألموضوعه عليه.

Configuring EIGRP Authentication

*- في هذا الدرس سوف نتعلم كيفية حماية الروتر عن طريق وضع كلمة سر على كل روتر لكي نحمى الاتصال بين كل روتر و أخر , وهذه الطريقة تستخدم MD5 authentication

MD5 authentication is supported by:

- OSPF
- RIPv2
- BGP
- -EIGRP

الفرق بين أل MD5 authentication و أل MD5 authentication

تكون كلمة السر في أل simple password authentication تعرف بى clear text بمعنى تكون غير مشفرة تكون و رساله مع أل packet ويقوم الروتر بتكوين مفتاح فك التشفير و إرساله مع أل packet ثانيا يقوم الروتر المقابل له بالتأكد إن كلمة السر ومفتاح فك الشفرة متطابقين ثم إذا كان صحيح يقبل الرسالة وإذا كان لا يطابق كلمة السر ومفتاح فك الشفرة الذي لديه لا يستقبل الرسالة .

التشفير باستخدام أل MD5 authentication نقوم باختيار كلمة سر و مفتاح فك الشفرة ثم يقوم الروتر بتشفير الرسالة باستخدام هذه المكونات وإدخالها في نظام ألهاش, ثم يقوم بإرسال الرسالة إلى الروتر الأخر بدون مفتاح فك التشفير, الروتر الأخر يكون عليه مفتاح فك شفرة مطابق إلى الروتر الأخر ويكون عليه كلمة سر مماثلة بالتي موجودة على الروتر الأخر, وبما أن كل روتر يوجد عليه نفس كلمة السر ومفتاح فك الشفرة فلا يوجد داعي إلى إرسالهم داخل الرسالة وهذا النظام أكثر أمانا من النظام الأخر لأنه يحافظ على عدم التقاط كلمة السر من داخل الرسالة.

*- بالنسبة إلى استخدام MD5 authentication يوجد في هذا النظام ما يعرف بى أل chain key بمعنى انه يوجد سلسلة من المفاتيح ولكل مفتاح وقت معين يستخدم فيه على سبيل المثال من الممكن إن نستخدم كلمة 1 Cisco 1 ككلمة سر ومفتاح فك الشفرة رقم 30 لمدة 3 شهور ثم نستخدم كلمة سر أخرى مثل CIA ومفتاح فك الشفرة المدة 3 شهور بعد انتهاء مدة كلمة السر ومفتاح فك الشفرة الأخر وهكذا ولكي يتم استخدام هذه الإعدادات بتسلسل يجب ضبط تزامن الوقت على كل الروترات بنفس الوقت , وذلك باستخدام بروتوكول NTP (network time protocol) بحيث يقدم روتر واحد في الشبكة خدمة ضبط الوقت داخل الشبكة .

Configuring MD5 Authentication

*- أولا لاستخدام نظام التشفير MD5 مع بروتوكول eigrp يجب إن نعرف انه بعد وضع إعدادات التشفير على الروتر سوف يتم قطع الاتصال بين الاثنين روتر وذلك وجود نظام تشفير على روتر و الأخر لا يوجد عليه مفتاح فك التشفير ويجب أيضا نسخ الإعدادات التي ستضعها على الروتر الأول ثم تلصقها على الروتر الأخر وذلك لحساسية هذه الإعدادات فهي حساسة للحروف الصغيرة و الكبيرة و إذا وجد مسافات في السطور وحساسة للوقت الذي سوف تعمل فيه.

*- ثانيا إذا كان يوجد لديك أكثر من interface serial و أردت إن تقوم بوضع التشفير على interface و عدم وضع هذه الإعدادات على interface أخر, ولذلك يجب الدخول على أل interface الذي ستضع عليه الإعدادات.

- 1- R0 (config) # interface serial 0/0
- 2- R0 (config-if) # ip authentication mode eigrp 1 md5
- 3- R0 (config-if) # ip authentication key-chain eigrp 1 Cisco

*- أولا الآمر الأول سوف يدخلك على إعدادات أل serial ثانيا الأمر الثاني سوف يقوم باستخدام نظام التشفير MD5 وسيقوم وضع هذه الإعدادات على بروتوكول eigrp ثالثا الأمر الثالث سوف يقوم باستخدام مفتاح فك التشفير الذي اسمه Cisco

- 4- R0(config)#key chain Cisco
- 5- R0(config-keychain)#key 1
- 6- R0(config-keychain-key)#key-string dragon
- 7- R0(config-keychain-key)# accept-lifetime 11:49:00 Feb 3 2009 infinite
- 8- R0(config-keychain-key)# send-lifetime 11:49:00 Feb 3 2009 infinite
 - *- الأمر الرابع أمر global سوف يقوم بتكوين سلسلة المفاتيح باسم Cisco
 - *- الأمر الخامس سوف يقوم بتكوين أول مفتاح داخل هذه السلسلة
 - *- الأمر السادس يضع كلمة السر باسم dragon
 - *- الأمر السابع يقوم بوضع بداية الوقت الذي سوف يبدأ فيه استخدام هذا المفتاح وقد قمت بوضع كلمة infinite لكي أقول للروتر انه لا يوجد وقت سينتهي فيه التعامل بهذا المفتاح وذلك لأنه يمكن إن تحدد وقت معين ينتهي فيه التعامل بهذا المفتاح أو كلمة السر
 - *- الأمر الثَّامن سيقوم بوضع بدئ وضع التشفير على أل packets التي سوف يتم إرسالها .
 - *- بعد وضع هذه الإعدادات على أول روتر سوف تجد رسالة انه تم قطع الاتصال مع الروتر الأخر وذلك لوجود نظام التشفير
 - *- ولذلك سنقوم بأخذ نسخة من هذه الإعدادات ووضعها على الروتر الأخر.
 - *- نجد إننا قمنا بتحديد وقت بدئ استعمال هذه الإعدادات ولذلك يجب إن تتأكد من ضبط الوقت على الروتر الأول وذلك من خلال أمر
- *- R0 # Clock set 1:40:00 3 feb 2009
 - *- ولضبط الوقت على باقي الروترات الموجودة داخل الشبكة سنقوم باختيار الروتر الأول على انه خادم الشبكة NTP وذلك من خلال أمر
- *-R0(config) # NTP master
- *- R1(config) # NTP server 192.168.1.1 = يا الأخر وذلك لإخبار الأخر وذلك لإخبار الأمر يوضع على الروتر الأخر وذلك الخبان هو الروتر المسئول عن ضبط الوقت داخل الشبكة

*- الأمر القادم سوف يقوم بعمل debug إلى الرسائل التي يقوم الروتر بإرسالها إلى الروتر الأخر باستخدام بروتوكول eigrp

*- R0 # debug eigrp packets

```
<output omitted>
key chain Richain
key 1
 key-string firstkey
  accept-lifetime 04:00:00 Jan 1 2006 infinite
  send-lifetime 04:00:00 Jan 1 2006 04:01:00 Jan 1 2006
kev 2
 key-string secondkey
  accept-lifetime 04:00:00 Jan 1 2006 infinite
  send-lifetime 04:00:00 Jan 1 2006 infinite
<output omitted>
interface FastEthernet0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
interface Serial0/0/1
bandwidth 64
 ip address 192.168.1.101 255.255.255.224
 ip authentication mode eigrp 100 md5
 ip authentication key-chain eigrp 100 R1chain
router eigrp 100
network 172.16.1.0 0.0.0.255
network 192,168,1,0
 auto-summary
```

*- الصورة السابقة توضع إعدادات md5 authentication على احد الروترات

```
R1#debug eigrp packets
EIGRP Packets debugging is on
    (UPDATE, REQUEST, QUERY, REPLY, HELLO, IPXSAP, PROBE, ACK, STUB, SIAQUERY,
STAREPLYY
*Jan 21 16:38:51.745: EIGRP: received packet with MD5 authentication, key id = 1
*Jan 21 16:38:51.745: EIGRP: Received HELLO on Serial0/0/1 nbr 192.168.1.102
*Jan 21 16:38:51.745:
                      AS 100, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 idbQ un/rely 0/0 pe
erQ un/rely 0/0
R2#debug eigrp packets
EIGRP Packets debugging is on
    (UPDATE, REQUEST, QUERY, REPLY, HELLO, IPXSAP, PROBE, ACK, STUB, SIAQUERY,
SIAREPLY)
R2#
*Jan 21 16;38;38.321; EIGRP; received packet with MD5 authentication, key id = 2
*Jan 21 16:38:38.321; EIGRP; Received HELLO on Serial0/0/1 mbr 192.168.1.101
*Jan 21 16;38;38.321;
                      AS 100, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 0/0 pe
erQ un/rely 0/0
```

*- الصورة السابقة توضح مخرجات أمر debug eigrp packets


Using EIGRP in an Enterprise Network

- *- هناك الكثير من المؤثرات التي تتحكم في جودة نقل البيانات داخل الشبكة ومنها
 - *- حجم الشبكة وعدد الروترات وعدد خطوط الربط
 - *- كبر حجم أل routing table الموجودة داخل كل روتر
 - *- الوقت الذي يأخذه الروتر في البحث عن طريق بديل للوصول إلى شبكة معينة
- *- ولذلك هناك إعدادات جديدة سوف نتعلمها ومنها سوف نؤثر بالإيجاب على أداء نقل البيانات داخل الشبكة و البحث عن وسائل بديلة بصورة أسرع واقل جهد على الروتر

EIGRP Queries

- *- في هذا الجزء سوف نتحدث عن كيفية بحث الروتر عن وسائل بديلة حين ينقطع الاتصال عن شبكة معينة
 - يقوم الروتر بإرسال رسالة استعلام عندما يفقد خط الربط الرئيسي بأحد المواقع الأخرى
 - أل route التي فقدت ألان في حالة active لأنه يقوم بالبحث عن سبيل أخر للوصول إلى الهدف المفقود
 - . يقوم الروتر بإرسال رسائل استعلام إلى كل الروترات الموجودة في أل neighbors table للستعلام عن سبيل أخر للوصول إلى الشبكة المفقودة
 - إذا لم يجد احد الروترات المرسل لها رسالة استعلام فيقوم الروتر المستعلم منه بإرسال رسائل استعلام إلى الروترات المتصلة به ماعدا الروتر الذي أتى منه أصل الاستعلام
- إذا وجد احد الروترات التي تم الاستعلام منها سبيل أخر للوصول إلى الشبكة المطلوبة فيقوم بإرسال رسالة رد إلى الروتر الأخر ويتم وقف كل رسائل الاستعلام التي انتشرت داخل الشبكة
- *- بما أن بروتوكول eigrp يعتمد على أسلوب advanced distance vector protocol فأنه يقوم بإرسال رسائل استعلام إلى الروترات الأخرى إذا فقد احد الشبكات المتصلة به للسؤال عن backup route
 - * وفي هذه الحالة تسمى ألشبكة التي يتم الاستعلام عنها going active بمعنى إنها في حالة استعلام وبحث عن route بديل
 - *- وبذلك تحدث عاصفة من رسائل الاستعلام كل روتر يرسل رسائل استعلام إلى الروترات التي متصل بها لكي يستعلم عن ألشبكة المفقودة
- *- هنا سوف نناقش حل كيفية خفض كمية رسائل الاستعلام التي يتم إرسالها إلى الروترات الأخرى وذلك عن طريق أمر اسمه stub
- *- المهمة التي يقوم بها هذا الأمر انه عندما يكون روتر 1 متصل بروتر 2 فعندما يفقد روتر 1 اى طرف من الشبكات التي متصل بها فانه عندما يقوم بإرسال رسالة استعلام إلى روتر 2 فان روتر 2 يقوم بالبحث داخل أل routing table التي لديه وإذا لم يجد طريق إلى هذه الشبكة فأنه يقوم بإرسال رسالة رد يقول إلى الروتر 1 انه لا يوجد لديه طريق بديل إلى هذه الشبكة

*- الصورة القادمة توضح شكل رسائل الاستعلام التي يقوم الروتر بإرسالها إلى جيرانه



*- ولوضع الإعدادات الخاصة بالأمر stub سوف نقوم بالدخول على إعدادات البروتوكول eigrp

BBR(config)#router eigrp 1
BBR(config-router)# eigrp stub

*-هذه هي كل الإعدادات المطلوبة منك في هذه الحالة عندما يقوم الروتر باستقبال رسالة استعلام من روتر أخر للبحث عن طريق للوصول إلى شبكة معينة فسيقوم الروتر بالبحث داخل أل summery route الموجودة لديه وإذا لم يجدها سوف يرسل رسالة تقول لا يوجد عندي طريق أخر إلى هذه الشبكة وإذا وجد طريق للها فأنه سوف يقوم بإرسال رسالة تؤكد انه لديه طريق للوصول إلى الشبكة المقصودة .

*- يوجد طريقة أخرى لحل هذه المشكلة وقد تحدثنا عنها سابقا وهى أل summarization وفى حالة أل routing table التي لديه إذا طلب منه الاستعلام عن شبكة ما .

Graceful Shutdown

*- هذا أخر جزء في شرح بروتوكول eigrp وخاصية أل graceful shutdown تعنى الغلق الرحيم أو كلنا سمعنا عن القتل الرحيم وهو ليس من ديننا في شئ ولكن Cisco قالت انه عندما يكون روتر 1 و روتر 2 متصلين باستخدام بروتوكول eigrp وقام المهندس المسئول عن الشبكة بغلق بروتوكول eigrp على روتر 1 فأن روتر 2 سوف يقوم بال graceful shutdown وهو إيقاف إرسال رسائل استعلام عن روتر 1 وذلك بعد إن ينتهي أل hold time الخاص بال abdate routing table فيقوم بإرسال رسالة استعلام عن روتر 1 و روتر 1 و روتر 1 لا يستجيب وبعد 40 ثنية يقوم روتر 2 بى أرسالة رسالة رسائل المنعلام إليه وذلك للحد من إشغال الشبكة .

OSPF Open Shortest Path First

بسم الله الرحمن الرحيم

*- يعتبر بروتوكول ospf من البرتوكولات المعقدة وهو غالبا ما يستخدم في الشركات الضخمة متعددة الفروع وهو بروتوكول من نوع link-state و البروتوكول الأخر هو IS-IS هذان النوعان يستخدموا خاصية -link وهو برساطة يضع قيمة إلى كل طريق يمكن إن يسلكه لكي يتحدث إلى الروتر الأخر ونفترض إن state وهو ببساطة يضع قيمة إلى كل طريق وصلت Router 1 فيقوم بروتوكول ospf بوضع قيمة هذا الطريق بى 1 وكلما قلة القيمة التي يضعها بروتوكول ospf إلى هذا الطريق فيعتبر أفضل طريق وكلما كبرت القيمة يعتبر طريق الله في السعة و السرعة bandwidth and speed .


- *- وكما تقول Cisco مميزات بروتوكول link-state هي
 - الاستجابة السريعة للتغيرات داخل الشبكة
- لا يرسل رسالة تحديث ألا عندما يحدث تغير داخل الشبكة
- كل 30 دقيقة يقوم بي إرسال رسالة تحديث لمعرفة التغيرات في الطرق المستخدمة
- *- يقوم Link-state routing protocols بإرسال رسالة تحديث إذا حدث فقط تغير في الشكل العام للشبكة topology , وعندما يحدث تغير في router 1 مثلا والشبكة المتصلة به يقوم بإرسال رسالة link-state advertisement (LSA) إلى كل جيرانه لكي يعلموا إن هناك تغير حدث في هذه الشبكة
- *- وعندما يستقبل الجهاز الأخر هذا التغير وهو على سبيل المثال router 2 فأنه يقوم بتحدث قاعدة البيانات التي لديه وتسمى (link-state database (LSDB) وإذا كان متصل روتر أخر بى روتر 2 فأن router 2 يقوم بإرسال رسالة التحديث هذه إلى router 3 مثلا لكي يقوم هو الأخر بتحدث قاعدة البيانات لديه.
 - *- وقاعدة البيانات التي توجد داخل الروتر عندما نستخدم بروتوكول ospf الذي يعتمد على routing table هي المسئول الأول عن اختيار أفضل الطرق للذهاب إلى جهة معينة ونعتبرها أل Shortest Path First (SPF)
 - *- يعتمد بروتوكول ospf على بروتوكول link-state ولذلك سنتعرف على أل 3 جداول التي يكونها بروتوكول link-state داخل الروتر .
 - *- 1 جدول ألجيران Neighbor table و هو يعرف أيضا بى adjacency database و هو الجدول الذي يحتوى على بيانات أل neighbors المحيطين بكل router .
 - *- Topology table 2 وهو يشار إليه بى LSDB اختصار لكلمة Topology table وهو الجدول الذي يحتوى على كل الشبكات التي تم التعرف عليها الروتر وذلك من خلال جيرانه.
 - *- 3 Routing table وهو يحتوى على أفضل Routing table وهو يحتوى على أفضل الطرق للذهاب إلى جهة معينة .

Link-State Data Structures

- · Neighbor table:
 - Also known as the adjacency database
 - Contains list of recognized neighbors
- Topology table:
 - Typically referred to as LSDB
 - Contains all routers and their attached links in the area or network
 - Identical LSDB for all routers within an area
- · Routing table:
 - Commonly named a forwarding database
 - Contains list of best paths to destinations

*- وعندما أن شاء الله نتحدث عن بروتوكول IS-IS فأنه يحتوى هو أيضا على هذه الثلاثة جداول لأنه يعتمد هو الأخر على بروتوكول link-state .

*- يجب إن نعرف إنه عندما نتحدث عن بروتوكول ospf فأن هذا البروتوكول يفضل إن يقسم جيرانه من حوله إلى مناطق area وذلك لتقليل حجم أل routing table و بالطبع حجم أل LSDB وسوف نتحدث عن هذه المناطق قريبا ولكن لنضع هذه الصورة أمامنا لكي نوضح الصورة أكثر.



*- نرى في الصورة السابقة إن كل من router 3 و router كل router له area منطقة خاصة به ولكن الاثنين متصلين بى router 1 وهو الموجود في area 0 والتي تسمى بى backbone area أو بالعربي الشبكة الرئيسية أو شبكة العمود الفقرى , وهذا المفهوم يجب إن نحفظه جيدا .

*- لكي يقوم روتر 2 بالاتصال بى روتر 1 فأن روتر 2 سوف يقوم بالنظر داخل جدول أل LSDB لكي يرى إذا كان هذا الروتر موجود أم لا ولذلك فأن روتر 2 في حاجة ماسة إلى معرفة لحظية بكل جيرانه لذلك يقوم بتكون جدول يسمى بى adjacency database و هو جدول من خلاله يتخذ القرارات الحاسمة في التحدث إلى هذا الروتر إذا كان موجود و إذا لم يكن موجود فأنه ينظر في البحث عن طرق أخرى للوصول إليه و هو جدول خاص بى بروتوكول ospf

*- ومن خلال رسائل أل link-state-advertisement (LSA) يقوم الروتر بمعرفة من جيرانه الذين حوله والشبكات المتصلة بهم.

*- كل روتر يقوم بحساباته الخاصة للوصول إلى أفضل طريق للوصول إلى الجهة التي يقصدها وذلك من خلال Dijkstra وهذه صورة له



*- وبعد إن يقوم كل روتر بهذه العمالية الحسابية للوصول إلى أفضل طريق للجهة أو الشبكة التي يريدها فأنه يقوم بتكوين أل routing table الخاصة به ويقوم بعرضها على من حوله من جيرانه.

*- كل روتر يستخدم بروتوكول link-state فأنه يهتم أكثر بال topology الخاصة بالشبكة والتي أحب أن أصورها بكلمة الشكل الكلى للشبكة بمعنى كل روتر يقوم بالنظر إلى جيرانه و يعرف الشبكات المتصلة بهم وإذا كان هناك روتر أخر في هذه الشبكة وبمن متصل هذا الروتر وبذلك يكون لدى الروتر تصور كلى وعام وشامل لشكل الشبكة التي هو جزء منها ومتصل بها , وبهذا الشكل العام الكامل فمن هنا يأتي قرار اتخاذ أفضل طريق لكي يسلكه للوصول إلى الجهة التي يقصدها

*- ويختلف بروتوكول link-state عن بروتوكول distance vector في هذه النقطة حيث أن في بروتوكول distance vector التي يرسلها له جاره ولكن في بروتوكول distance vector فأن كل روتر يعتمد على الشكل العام للشبكة التي توجد لديه وهو الذي يتخذ قرار أفضل طريق للوصول إلى من حوله

OSPF Area Structure

*- في هذا الجزء سوف نتكلم عن طريقة بناء بروتوكول ospf إلى أل area's المناطق التي يبنيها وسنتكلم عن منطقة مهمة وهي area والتي تعرف بي أل backbone area و المناطق الأخرى والتي تعرف بي Nonbackbone area

*- بالنسبة لحجم الشبكة الصغير فأن عملية القيام بالعمالية الحسابية Dijkstra calculations فأنها عملية سهلة و اختيار أفضل طريق للوصول إلى الجهة التي نريدها عملية بسيطة وسوف تكون رسانل أل عملية سهلة و اختيار أفضل طريق للوصول إلى الجهة التي يوجد فيها كمية كبيرة من أل router's و لكل روتر طرق بديلة كثيرة للوصول إلى الجهة التي يريدها فأن القيام بالعملية الحسابية لاختيار أفضل طريق فستكون معقدة وسوف تأخذ وقت أطول وسوف يكون عدد رسائل أل (Link-state advertisement (LSA) معقدة وسوف تأخذ وقت أطول وسوف يكون عدد رسائل أل بهناكات الكبيرة إلى مناطق OSPF.

*- هناك نوعين من المناطق area's

-1- Regular area : وهي المنطقة التي يتصل فيه المستخدمين بالروتر مثال إذا كان لديك روتر ويوجد به عدد 2 interface فأن أل interface و 1 interface فأن أل interface و 2 switch فأن أل switch وهي switch سوف يكون متصل بروتر أخر ولكن أل interface fast Ethernet سوف يكون متصل بي المستخدمين وهذه المنطقة من أول أل interface fast Ethernet إلى المستخدمين هي المنطقة المسماة بي Regular area وهي المنطقة التي تمر بها البيانات الخاصة بالشبكة الداخلية الخاصة بالمستخدمين

-2- Transit area : وهي المنطقة التي يستخدمها الروتر بالاتصال بروتر أخر وهي تمر فيها البيانات الخاصة بي بروتوكول OSPF مثل رسائل أل LSDB .

*- هذه هي المناطق التي يقسمها بروتوكول OSPF وتقول شركة Cisco أنه من الأفضل تقسيم منطقة أل Transit area

*- ومن هنا يأتي دور بروتوكول OSPF لكي قسم منطقة أل Transit area إلى عدة مناطق مرتبة بالترتيب التالي


*-1- منطقة العمود الفقري backbone area وهي المنطقة رقم 0 و الروترات Router's التي تكون موجودة في هذه المنطقة تسمى بي أل backbone router's

*-2- المنطقة الثانية وهى لا تقل أهمية عن منطقة أل backbone area هي منطقة أل router هي منطقة أل backbone ومنطقة أخرى router's وهى المنطقة التي يكون فيها router متصل بي منطقتين منطقة أل backbone ومنطقة أخرى وتسمى بي Nonbackbone area المناطق الغير رئيسية -Nonbackbone area

*-3- منطقة أل Nonbackbone area وهي تكون منطقة بها عدة Router's ولكنهم في النهاية متصلين بروتر واحد فقط أو أكثر و هو المسئول عن توصل ألpacket's الخاصة بهم إلى منطقة أل BBA

Area Terminology

- Routers A and B are backbone routers.
- Backbone routers make up area 0.
- Routers C, D, and E are known as area border routers (ABRs).
- ABRs attach all other areas to area 0.



*- الصورة السابقة توضح تفرقة المناطق و اسم الروترات داخل هذه المنطقة *- وبهذا التقسيم يقل عدد رسائل أل LSA ويقل حجم أل routing table

*- وتقول شركة Cisco عن فوائد هذا التقسيم


-1-يقلل عدد رسائل أل LSA داخل الشبكة

-2-تكون عملية أل summarization أسهل


-3- يسهل تصليح وتحديث جدول أل LSDB

OSPF Adjacency Databases

*- في هذا القسم سنتحدث عن كيفية إنشاء الروتر إلى جدول الجيران .Adjacency Databases



- *- في اى حالة يتم فيها استخدام بروتوكول link-state protocol تنشأ العلاقة بين الروتر وجاره عن طريق المراحل الآتية :
- -1- يقوم كل روتر بإرسال رسالة hello packets إلى كل من هو متصل بهم مباشرة عن طريق اى نوع من أل sinterface's التي يملكها, ثم يقوم باستقبال رسالة رد hello packets من جاره وذلك عن طريق استخدام multicast address
 - -2- بعد تبادل رسائل أل hello يقوم كل روتر بالتأكد أن الروتر الذي متصل به في نفس أل autonomous system (AS) الخاص به واعتقد إننا عرفنا ما هو أل AS من القسم الخاص بى أل EIGRP ولكن هنا سنستخدم مسمى process-id وهو له نفس الخواص
- -3- بعد إنهاء الخطوات السابقة يقوم كل روتر بتبادل أل LSDB الخاصة به مع الروتر الأخر لكي يتأكد كل روتر من الأخر انه يعرف كل شئ موجود داخل الشبكة وانه يعرف كل المعلومات عن كل من هم محيطين به وإذا كان 1 LSDB الخاصة بي شبكة لم تكن عنده يقوم بأخذها من أل LSDB الخاصة بي Router 2 وبذلك يكون تم تبادل المعلومات وتمت عملية synchronize بين كل روتر موجود داخل الشبكة وتسمى هذه الحالة بي full adjacency



- *- في الصورة السابقة نرى عدة اختصارات لكلمات جديدة وهي ABR,DR,BDR
 - *- ولَّكي نفهم هذه المصطلحات يجب أن نقرئ القصة القادمة .

- قام router 1 بوضع router 2 داخل جدول الجيران ثم قال له أنتا موجود داخل area 0 وأيضا متصل بى area 1 ولذلك فقت الوحيد المسئول عن ABR – area border router وبذلك فأنت الوحيد المسئول عن إرسال اى رسالة من المنطقة الخاصة بك إلى router 1 الموجود في المنطقة الرئيسية وعليك أن تجعل كل من داخل هذه المنطقة بأن يكون محدث أولا بأول عن طريق تبادل جدول LSDB بينكم وبين بعض حتى تكون كل الجداول التي عندكم نسخ من بعضها , وبذلك ستنال المركز الثاني عندكم نسخ من بعضها , وبذلك ستنال المركز الثاني


*- بعد أن قام router 2 بهذه المهام قال أريد أن يكون عندي نسخة احتياطية من نفسي فإذا حدث لي مشكلة ينصب مكانى فقام بأخيار BDR- backup designated router

*- وبذلك أصبحت area 1 علم متحدث رسمى باسمها ويوجد منه نسخة احتياطية ABR,DR,BDR

Calculating the OSPF Metric

*- Edsger Dijkstra: هذا هو اسم صحاب المعادلة الحسابية التي يستخدمها بروتوكول OSPF في اختيار أفضل طريق للذهاب إلى الجهة التي يريدها.

*- وهي كما قلنا يقوم بوضع تكلفة كل طريق Cost لديه يمكن أن يوصله إلى الجهة التي يريدها



Link-State Data Structures

*- في هذا القسم سنتحدث عن رسالة أل link-state updates (LSUs) والتي من خلالها يتأكد كل روتر إن كل وصلاته بالأجهزة الأخرى سليمة ولم يحدث بها تغير .

*- كل رسالة LSA – link state advertisement لها وقت محدد وتنتهي فيه وهى 30 دقيقة بعد ذلك يقوم بتبادل رسائل أل LSA بينه وبين جيرانه لكي يعرف هل وصلاته بجيرانه لزالت وجودة وإذا حدث تغير فيه هذه الصلات يقوم بإرسال وأستقبل رسالة link state update – LSU ثم يقوم بوضع هذا التحديث داخل قاعدة البيانات الخاصة به LSDB

OSPF Packet Types

*- بروتوكول OSPF لديه 5 رسائل يستخدمها لكي يكون صلة بينه وبين جيرانه وسوف نتعرف على هذه الرسائل بالتفصيل أن شاء الله .

hello-1

database description (DBD)-2

link-state request (LSR)-3

link-state update (LSU)-4

link-state acknowledgement (LSAck)-5

ip address, ospf version إلى روتر أخر تحتوى على OSPF إلى روتر أخر تحتوى على Acuter-id , area number , checksum , authentication type

*- ثم يأتى دور الخمسة رسائل

-1- رسالة hello ترسل عندما يكون بروتوكول ospf جدول الجيران الخاص به لكي يكتشف من حوله وتكون بداخلها جدول لكل الجيران الذين يعرفهم ويرسلها إلى الروتر الجديد .

-2- رسالة (for DBD packet) Data وهي رسالة تحتوى على قاعدة البيانات LSDB ويرسلها الروتر الى جيرانه لكي تكون المعلومات بينهم محدثة أولا بأول وتحتوى أيضا على router-id وسنتعرف عليه لحقا وبالمختصر فأن router-id مثل رقم البطاقة الشخصية الخاصة بك يوجد بها معلومات عن اسمك ورقم البطاقة ومعلومات مفيدة أخرى وكذلك يستخدم router-id في تميز الروترات بعضها البعض

-3- Data (for LSR packet) : وهي رسالة تحتوى على Data (for LSR packet) : بمعنى تحتوى على LSDB أو يضيف داخل أل بمعنى تحتوى على التحديث الذي طلبه مثلا روتر 1 من روتر 2 لكي يحدث routing table

-4- Data (for LSU packet) : وهي رسالة تحتوى على كل التحديثات التي لم تكن موجودة في جدول أل LSDB داخل روتر معين لكي يقوم بتحديث أل routing table الخاصة به

-5- (Data (for LSAck packet) : وهي رسالة ترسل من الروتر الذي سأل عن التحديث إلى الروتر الذي أرسل التحديث لكي يؤكد له انه تم استقبال البيانات المرسلة وتم تحديث جدول الجيران و قاعدة البيانات .

Establishing OSPF Neighbor Adjacencies

*- بعد إن تتم هذه الرسائل الخمسة ويحدث تزامن وتطابق في جدول أل LSDB وذلك عن طريق تبادل اى تحديثات موجودة يكون الجهازين وصلوا إلى مرحلة تسمى TWO-WAY state وهو من نوع والطريقة التي يتبادلوا بها الرسائل عن طريق الاستماع إلى address 224.0.0.5 وهو من نوع multicast المرحلة أخرى .

*- Router-id : كل روتر يحتوى على interface ولكل interface ip address واعلي قيمة إلى اى router-id واعلي قيمة إلى اى router-id انترفيس موجود على الروتر تأخذ و توضع في أعدادات OSPF بطريقة آلية وتصبح هي أل 192.168.1.2 , interface و 192.168.1.2 , interface و 192.168.1.2 و 10.0.0.1 و مثال أذا كان عندك هذه أل router-id موضوعة على أكثر من وتساف الله و ما يميز سوف يتم اختيار 192.168.1.2 لكي يصبح هو أل router-id وكما قلنا أل router-id هو ما يميز الروترات بعضها ببعض فلا يجب أن تكون نفس القيمة موجودة على أكثر من روتر وهي مهمة جدا لأنها تستخدم في إعدادات أل OSPF

*- ولكن يوجد حالة فريدة إذا كان لديك loop interface على الروتر وقيمته اقل أو أكثر من قيمة الانترفيس الموجودة على الروتر فأنه يصبح أل Router-id مثال أذا كان لديك Router-id يتم اختيار أل ولديك 10.0.0.1 ومن خلال أل router-id يتم اختيار أل DR and BDR

*- Hello and dead intervals : يقوم الروتر بي إرسال رسالة hello كل 10 ثواني إلى جاره وإذا لم يستجيب له بعد 4 محاولات يعتبر هذا الجار ميت

*- initial state (init) : وهى الحالة التي يكون فيها الروتر عندما يقوم بى وضع جار جديد له في جدول الجيران

*- وبعد أن يتم إرسال و استقبال رسالة hello من الروتر الأخر يقوما بتبادل أل router-id *- وبعد أن يتم إرسال واستقبال الخمسة رسائل السابقة يصبحوا في حالة TWO-WAY state

*- وبعد أن تتم هذه المراحل السابقة و اختيار أل DR,BDR تسمى هذه الحالة بى full state اى الحالة الكاملة و التطابق و العلاقة بين آل DR,BDR علاقة master-slave بمعنى آل DR يقوم بإرسال رسالة التحديث إلى أل BDR وعليه أن يستمع إليه .

*-وعندما يحدث اى تغير في الشبكة يقوم الروتر صاحب التغير بإرسال رسالة LSU إلى الروتر صحاب المركز DR و عليه أن يرسل إلى كل الروترات الأخرى التي لم يصلها هذا التحديث وذلك عن طريق رسالة LSU ثم يقوم الروترات التي حدث لها تغير بالرد عليه برسالة LSUack ثم يقوما بتطابق وتزامن جدول LSDB بينهم لكي يتأكدوا أن كال الروترات محدثة.

Verifying Packet Flow

*- في هذا القسم سنتحدث عن مراقبة هذه الرسائل التي ترسل وتستقبل من و إلى الروتر من خلال أمر debug ip ospf packet

Debug of a single packet

R1#debug ip ospf packet
OSPF packet debugging is on
R1#
*Feb 16 11:03:51.206: OSPF: rcv. v:2 t:1 1:48 rid:10.0.0.12
aid:0.0.0.1 chk:D882 aut:0 auk: from Serial0/0/0.2

· Shows fields in OSPF header

لا تقلق فنحن لم ندخل في إعدادات بروتوكول OSPF بعد ولكن هذا الأمر هو المسئول الأول عن إظهار كل الرسائل التي يستخدمها هذا البروتوكول

Configuring OSPF Routing

- *- خلال هذا الدرس سنتعلم المبادئ الأساسية في وضع إعدادات بروتوكول OSPF
 - ولكي يكون الشرح أسهل سنستخدم برنامج packet tracer 5
- ونستخدم عدد router و سنصل الاثنين router ثم سنبتدئ بإدخال الاثنين روتر في نفس أل area ونفس ألمنطقة area



*- ولكي نضيف المزيد من الإعدادات سنضع داخل كل روتر loop back interface 2

Router 0 – loop back interface 10.0.0.1 – 11.0.0.2

Router 1- loop back interface 128.0.0.1 – 129.0.0.2

هذا الأمر يقول للروتر إننا سنبتدئ في وضع إعدادات بروتوكول R0(config) # router ospf 1= 8 هذا الأمر يقول للروتر إننا سنبتدئ في وضع إعدادات بروتوكول AS

*- R0 (config - router) # Network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

*- الأمر السابق يقول للروتر إننا لدينا شبكة اسمها 192.168.1.0 و أل wild mask الخاص بها area 0 هي موجودة في المنطقة 0 0.0.0.255

- *- R0 (config router) # Network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
- *- R0 (config router) # Network 11.0.0.0 0.255.255.255 area 0

*- في الأمرين السابقين قد قمنا بوضع الشبكتين 10 و 11 وال wild mask الخاص بهم 0.255.255.255 وسوف يتم نشر هاتين الشبكتين داخل المنطقة 0

- *- R1(config) # router ospf 1
- *- R1 (config router) # Network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
- *- R1 (config router) # Network 128.0.0.0 0.255.255.255 area 0
- *- R1 (config router) # Network 129.0.0.0 0.255.255.255 area 0

*- باستخدام الأوامر السابقة نكون قد وضعنا الإعدادات الخاصة لبروتوكول ospf داخل router 1 *-

- *- لقد استخدمنا في الأوامر السابقة عدة أوامر وهي
- router ospf ثم قمنا بوضع رقم أل router ospf
 - ip address وهو عنوان الشبكة
- wildcard-mask وهو معكوس أل wildcard-mask
- area-id وهو رقم المنطقة التي ستنتمي لها هذه الشبكة

*- بهذه الإعدادات البسيطة نكون قد وضعنا أول إعدادات لهذا البروتوكول, سنستخدم الأوامر التالية في مشاهدة الجداول الثلاثة التي طاول حديثنا عنها.

```
RO#show ip ospf neighbor

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface

129.0.0.2 1 FULL/BDR 00:00:38 192.168.1.2 FastEthernet0/
```

*- R0 # show ip ospf neighbor

*- الأمر السابق يظهر جدول الجيران الخاص بى روتر 0 (neighbor table (router 0) من الأمر السابق يظهر جدول الجيران الخاص بى اله neighbor id هو أل ip الخاص بى أل ip address وهو في حالة أل full ونرى أل state وهو في حالة أل gull ويجانبه نرى كلمة BDR

*- الأمر التالي يظهر قاعدة البيانات الخاصة بي (router 0)

*- R0 # show ip ospf database

```
RO#show ip ospf database
           OSPF Router with ID (11.0.0.2) (Process ID 1)
                Router Link States (Area 0)
Link ID
                ADV Router
                                                        Checksum Link count
                                Age
11.0.0.2
                11.0.0.2
                                1785
                                            0x80000005 0x00feff 3
129.0.0.2
                                1774
                                            0x80000005 0x00feff 3
                129.0.0.2
                Net Link States (Area 0)
Link ID
                ADV Router
                                            Seq#
                                                        Checksum
                                Age
                                            0x80000002 0x004a2f
                11.0.0.2
```

*- ونرى في الصورة السابقة إن أل router-id هو ip address خاص بى أل loop back interface الموجود على process id 1 ثم نرى أل process id 1

*- بعد ذلك نرى الجزء المنطقة area 0 ونرى الشبكات الموجودة بها وعندما تتعدد المناطق سنرى إن لكل منطقة أجهزة موجودة فيها

*- بعد ذلك نرى الجزء الخاص بى أل link-state و وضع الجهاز في هذه المنطقة ونرى كلمة age وهى خاصة بعمر رسالة LSA ثم نرى رقم الرسالة SEQ ثم نرى رقم الرسالة عمر رسالة يعمر رسالة كالمنالة عمر رسالة كالمنالة عمر رسالة كالمنالة كالمنال

```
RO#sh ip ospf interface
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.1.1/24, Area 0
Process ID 1, Router ID 11.0.0.2, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 11.0.0.2, Interface address 192.168.1.1
Backup Designated Router (ID) 129.0.0.2, Interface address 192.168.1.2
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:05
```


*- الأمر السابق يعرض لنا الجزء الخاص بي ospf interface

*- R0 # show ip ospf interface

- *- نرى أن أل ip address الخاص بهذا الانترفيس ثم نجد انه موجود في area 0 *- نرى أن أل process ID 1 ثم نرى أل process ID 1 ثم نرى أل Router ID 11.0.0.2 ونرى إن نوع الاتصال DR ونرى إن وضعه هو جهاز أل DR
 - ثم نرى أل router id 129.0.0.2 BDR و ip address الخاص به 192.168.1.1 ثم نرى الوقت الخاص بي كل من hello ,dead ,wait وكل هذا يحسب بالثانية

Configuring OSPF for Multiple Areas

Router	<u>Interface</u>	IP address	Area
Router 0	F0/0	192.168.1.1	0
Router 0	F0/1	183.168.1.1	0
Router 1	F0/1	183.168.1.2	0
Router 1	F0/0	183.168.2.1	2
Router 3	F0/0	183.168.2.2	2
Router 2	F0/0	192.168.1.2	0
Router 2	F0/1	192.168.2.1	1
Router 4	F0/1	192.168.2.2	1



- *- في المثال السابق قمنا بوضع إعدادات لبروتوكول ospf لعدد 2 routers ولكن في نفس المنطقة area 0, area 1, area 2 ولكن في هذا المثال سوف نقوم باستخدام بروتوكول ospf ولكن لعدت مناطق routers 2.
- *- في هذا المثال سنرى انه رغم اختلاف المناطق areas ولكن يستطيع كل أل routers إن يتصلوا ببعض وذلك لئن أل process-id ولكن بعد إن ننتهي من أول مرحلة.
 - *- ألان سنقوم بوضع الإعدادات الخاصة لبروتوكول ospf على المحادات الخاصة المروتوكول
- *- R0(config)#router ospf 1
- *-R0(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
- *-R0(config-router)#network 183.168.1.0 0.0.0.255 area 0

*- ننتقل ألان إلى router 1

- *- R1(config)#router ospf 1
- *-R1(config-router)#network 183.168.1.0 0.0.0.255 area 0
- *-R1(config-router)#network 183.168.2.0 0.0.0.255 area 2

*- ننتقل ألان إلى router 3

- *- R3(config)#router ospf 1
- *-R3(config-router)#network 183.168.2.0 0.0.0.255 area 2
- *- ننتقل ألان إلى router 2

- *- R2(config)#router ospf 1
- *-R2(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
- *-R2(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1
- *- ننتقل ألان إلى router 4

- *- R4(config)#router ospf 1
- *-R4(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1

*- بعد إن انتهينا من وضع الإعدادات الكاملة لكل الروترات سنقوم ألان بالدخول على router 1 لكي نشاهد من هم جيرانه

Rl#sh ip ospf	neighbo	r			
Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.1.1	1	FULL/DR	00:00:33	183.168.1.1	FastEthernet0/
1					
183.168.2.2	1	FULL/DR	00:00:39	183.168.2.2	FastEthernet0/
o					

*- سنجد إن جيرانه هم router 0 و router 2 وسنرى أل state الخاصة بكل router 1 سنجد إن جيرانه هم state التاليقة بينهم كاملة سنجد أن جانب كلمة state الحالة التي يوجد فيها كل router و (full) وهذا يعنى إن العلاقة بينهم كاملة ومستقرة وسنجد أيضا كلمة DR وبذلك نعرف إن كل من router 0 و router هما Router ABR وسنجد إن هذا الروتر هو RDR ولكن كيف نعرف إن هذا الروتر هو ABR

*- سنقوم بالدخول على Router 0 ثم نكتب الأمر التالي

*-R0 # show ip ospf border-routers

```
RO#show ip ospf border-routers
OSPF Process 1 internal Routing Table

Codes: i - Intra-area route, I - Inter-area route

i 1.1.1.1 [1] via 183.168.1.2, FastEthernetO/1, ABR, Area 0, SPF 2
i 2.2.2.2 [1] via 192.168.1.2, FastEthernetO/0, ABR, Area 0, SPF 2
```

*- سنجد إن ip address الخاص بكل من router 1 و router 2 موجود وبجانبه كلمة ABR وبجانبه اسم المنطقة area 0 وسنجد إن router-id مختلف وذلك بسبب أنى قمت بتغيره يدويا لكي استطيع تميز كل روتر

*- سنقوم ألان بكتابة الأمر التالي على router 0 وهو لكي نشاهد أل ospf routing table

*-R0#show ip route ospf

```
RO#show ip route ospf

183.168.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

0 IA 183.168.2.0/24 [110/2] via 183.168.1.2, 00:45:12, FastEthernet0/1

0 IA 192.168.2.0/24 [110/2] via 192.168.1.2, 00:45:12, FastEthernet0/0
```

*- سنجد أن هذا الروتر يستطيع الوصول إلى كل من area 0 و انه يستطيع الوصول إلى المنجد أن هذا الروتر يستطيع الوصول إلى 189.168.1.2= router 3 عن طريق 189.168.1.2= router 3 عن طريق router 4 عن طريق router 4 عن طريق router 4

*- ولكن ما الذي يستطيع 2 router سنقوم بالدخول على روتر 2 ونشاهد أل routing table

*-R2#show ip route ospf

```
R2#show ip route ospf

183.168.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

0 183.168.1.0/24 [110/2] via 192.168.1.1, 00:58:39, FastEthernet0/0

0 IA 183.168.2.0/24 [110/3] via 192.168.1.1, 00:58:29, FastEthernet0/0
```

*- سنجد إن router 2 يستطيع الوصول إلى area 0 و area 2 و area 2

*- سنقوم بالدخول على router 4 ونشاهد routing table

*- R4#show ip route ospf

*- سنجد إن 4 router يستطيع الوصول إلى المنطقة 2,2 area عنصول إلى router 3 *- سنجد إن

*- ألان سنقوم بالدخول على router 3 ثم نقوم بالغاء السطر الخاص بى router 3 و نضيف router 2 ثم نقوم بالغاء الشبكة الخاصة بى و نضيف router 2 ثم نقوم بإضافة router 0spf 2 ونضيف الشبكة 183.168.2.0

- *- R3(config)#router ospf 1
- *- R3(config-router)#no network 183.168.2.0 0.0.0.255 area 2
- *- R3(config)#router ospf 2
- *- R3(config-router)#network 183.168.2.0 0.0.0.255 area 2
- *-R1(config)#router ospf 1
- *-R1(config-router)#no network 183.168.2.0 0.0.0.255 area 2
- *-R1(config)#router ospf 2
- *-R1(config-router)#network 183.168.2.0 0.0.0.255 area 2

*- بعد إن وضعة كل الإعدادات حدثت مشكلة بسبب إن البرنامج packet tracer فأضررت إلى غلق وفتح الكهرباء عن router 1 و router وأريدكم إن تشاهدوا الصورة القادمة وهي توضح حالة الروترات عند التفاوض و البحث عن الجيران وتوضح حالة state في كل مرحلة فنشاهد انتقالهم من مرحلة ولا 2way إلى مرحلة full state

Rl#sh ip ospf :	neighbo	r			
Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.10.10.10	1	2WAY/DROTHER	00:00:33	183.168.1.1	FastEthernet0/
1					
183.168.2.2	1	2WAY/DROTHER	00:00:37	183.168.2.2	FastEthernet0/
0					
R1#					
00:00:55: %0SP	F-5-ADJ	CHG: Process 1,	Mbr 10.10.10	.10 on FastEther	net0/l from LOA
DING to FULL,	Loading	Done			
00:01:00: %0SP	F-5-ADJ	CHG: Process 2,	Mbr 183.168.	2.2 on FastEther	net0/0 from LOA
DING to FULL,	Loading	Done			
Rl#sh ip ospf :	neighbo	r			
Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.10.10.10	1	FULL/BDR	00:00:36	183.168.1.1	FastEthernet0/
1		·	·		
183.168.2.2	1	FULL/DR	00:00:30	183.168.2.2	FastEthernet0/

*- ألان نقوم بالانتقال إلى router 3 ونشاهد أل routing table الخاصة به.

*- R3#sh ip route

```
R3#sh ip route

Codes: C - commected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Cateway of last resort is not set

183.168.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 183.168.2.0 is directly connected, FastEthernet0/0
```

*- سنجد انه لا يوجد اى معطيات لبروتوكول ospf داخل الجدول ولكننا سنجد معطيات داخل Ospf neighbor وبذلك فقد توقف العلم عن شبكة 183.168.2.0 عن اى منطقة أخرى غير router 1 وإذا قمنا بإضافة router 5 وتم توصيله router 3 مباشرة سنجد إن router 1 يعلم عن هذا الروتر ولكن router 0 لن يعلم عنه شئ وهذا هو تقسيم المناطق الصحيح وسوف نتعلم قريبا إن شاء الله كيف نجعل router 0 يعلم عن هذه المناطق ولكن بطريقة أخرى غير process-id يعلم عن هذه المناطق ولكن بطريقة أخرى غير

Router-id

- *- Router-id : في الحالات العادية يكون هو اكبر رقم خاص بى interface على الروتر ip address 192.168.1.1 وله interface fast Ethernet 0/0 فإذا كان يوجد على الروتر ما router-id وهو أعلى address موجود على الروتر فأنه يصبح
 - *- ولكن إذا كان لديك loop back interface على الروتر وله 20.0.01 router-id فسيكون
- ولكي نحدد router-id عند وضع الإعدادات الخاصة بي ospf ونثبته على الروتر سنقوم بوضع الأمر التالي داخل إعدادات ospf
- *- سنقوم بوضع loop back interface على router 1 ثم سنقوم بوضع ip address الخاص بهذا الانترفيس ونستخدمه router-id
- *-R1(config)#router ospf 2
- *-R1(config-router)#router-id 10.0.0.1
 - *۔ إذا كان على الروتر أكثر من process-id سيقوم كل process-id بأخذ أعلى ip address موجد خاص بي interface موجود على الروتر
 - بمعنى إذا كان لدينا عدد 192.168.1.1 loop back interface 2 و 192.168.1.2 و 192.168.1.2 مسيقوم ospf 2 بأخذ 192.168.1.1 لأنه الرقم الأعلى ثم سيقوم ospf 2 بأخذ 192.168.1.1 لأنه الرقم الأعلى ثم سيقوم process-id وثاني loop back interface 1 وإذا كان لديك process-id فقط فسيأخذه أول process-id وثاني interface على الروتر سيقوم بأخذ أعلى ainterface بأي ip address
- *- وتقول Cisco إن Router-id مفيد بأنه عندما تتكون عملية بناء Router-id إلى cisco مفيد بأنه router , فأن أل base يقون داخل هذه قاعدة البيانات ويفيد بأنه يوصف كل router وكل process-id , فأن أل معلومتها ,وكما قلنا من قبل انه مثل البطاقة الشخصية الخاصة بك فأنها لها رقم خاص لا يتكرر ويكون فيها كل البيانات الخاصة بك
 - ۔ وكما تقول شركة Cisco أنه يفضل لكل process-id إن يكون لها Cisco الله loop back interface تقوم بوضع أل ip address الخاص به واستخدامه router-id
 - وذلك لئن الloop back interface لا يحدث فيه مشاكل مثل protocol down ويستطيع الطرف الأخر إن يقوم بعملية ping على هذا أل ip address والتأكد من انه متصل بك

Verifying OSPF Operation

*- في هذا الجزء سنستخدم كل أوامر show الخاصة بي بروتوكول ospf

*- show ip protocols

*- هذا الأمر يعرض كل البروتوكولات المستخدمة على الروتر و المعلومات المرتبطة بها كما انه يعرض أل metric المستخدمة و الشبكات المتصلة بهذا الروتر

*- R0 # show ip protocols

```
RO#show ip protocols
Routing Protocol is "ospf l"
 Outgoing update filter list for all interfaces is not set
 Incoming update filter list for all interfaces is not set
 Router ID 10.10.10.10
 Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
 Maximum path: 4
 Routing for Networks:
   192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
   183.168.1.0 0.0.0.255 area 0
 Routing Information Sources:
   Gateway
                  Distance
                                 Last Update
   192.168.1.2
                        110
                                 00:00:43
                                 00:00:42
   183.168.1.2
                        110
 Distance: (default is 110)
```

*- الأمر show ip route ospf يعرض show ip route ويعرض الشبكات الأخرى التي تستخدم نفس البروتوكول وطرق الوصول إليها كما انه أحسن طريقة للتأكد بأن الاتصال بالشبكات الأخرى صحيح

*- R1#show ip route ospf

*- الأمر show ip ospf interface هذا الأمر يعرض كل أل interfaces التي تستخدم في بروتوكول Show ip ospf الخاصة بكل منطقة Ospf كما انه يعرض عداد الوقت الخاص برسالة hello ويعرض أل process-id الخاصة بكل منطقة وكما نرى فأن حرف O يعنى ospf ونرى IA وتعنى interarea اى انه من منطقة أخرى أما بالنسبة أل [110/2] 110 خاصة بي administrative distance ospf أما رقم 2 فهو خاص بي أل cost

*- R0#show ip ospf interface

```
RO#show ip ospf interface

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.1.1/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 10.10.10.10, Network Type BROADCAST, Cost: 1

Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1

Designated Router (ID) 10.10.10.10, Interface address 192.168.1.1

Backup Designated Router (ID) 2.2.2.2, Interface address 192.168.1.2

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:03

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 192.168.1.2 (Backup Designated Router)

Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

*- الأمر show ip ospf neighbor يعرض الجيران الذي تم التعرف عليهم وعلى اى interface تم التعرف عليه

*- R0#show ip ospf neighbor

```
RO#show ip ospf neighbor
            Pri
                                     Dead Time
Neighbor ID
                     State
                                                 Address
                                                                 Interface
                                     00:00:30
2.2.2.2
                     FULL/BDR
                                                 192.168.1.2
                                                                 FastEthernet0/
0
10.0.0.1
                     FULL/BDR
                                     00:00:32
                                                                 FastEthernet0/
                                                 183.168.1.2
```

*- كما يمكن إن نضيف إلى هذا الأمر show ip ospf neighbor detail وسوف يظهر بيانات أكثر تفصيلا عن بيانات الجيران

*- R0#show ip ospf neighbor detail

```
RO#show ip ospf neighbor detail
Neighbor 2.2.2.2, interface address 192.168.1.2
   In the area 0 via interface FastEthernet0/0
   Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes
   DR is 192.168.1.1 BDR is 192.168.1.2
   Options is 0x00
   Dead timer due in 00:00:31
   Neighbor is up for 02:13:31
   Index 1/1, retransmission queue length 0, number of retransmission 0
   First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)
   Last retransmission scan length is 0, maximum is 1
   Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor 10.0.0.1, interface address 183.168.1.2
   In the area 0 via interface FastEthernet0/1
   Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes
   DR is 183.168.1.1 BDR is 183.168.1.2
   Options is 0x00
   Dead timer due in 00:00:33
   Neighbor is up for 01:52:07
   Index 2/2, retransmission queue length 0, number of retransmission 0
   First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)
   Last retransmission scan length is 0, maximum is 0
   Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
```

OSPF Network Types


- *- يوجد ثلاثة أنواع من الاتصالات في عالم الشبكات ولكل نوع من هذه الشبكات إعدادات معينة وذلك لظروف كل نوع من هذه الأنواع سنتعرف على بيئة عمل هذه الأنواع وما هي الإعدادات التي تختلف بينهم ولماذا .
 - ـ وهذه الأنواع هي:
 - 1- point-to-point : وهو نوع الاتصال الذي يكون فيه اثنين روتر فقط
- 2- Broadcast : وهو مثل نوع الشبكة الداخلية Ethernet ويكون فيه عدد كثير من أجهزة 2
 - 3- nonbroadcast multiaccess (NBMA) : وهو نوع الشبكات الذي يكون فيه عدد كثير من
 - الروترات ويكون نوع الاتصال يمنع خاصية broadcast مثل شبكة ويكون نوع الاتصال يمنع خاصية

Point - To - point



*- في هذا النوع من الشبكات يتم التعرف أجهزة Router على بعضها البعض عن طريق الاستماع إلى ip address 224.0.0.5 وطبعا هذا عندما نكون شغلنا بروتوكول ospf وفى هذا النوع لا توجد حاجة إلى اختيار DR, BDR وذلك لئن العدد هو 2 روتر فلا حاجة إليهما وغالبا يكون نوع الاتصال بينهم إما PPP أو High level Data link control (HDLC)

Multiaccess Broadcast Network



*- في هذا النوع من الشبكات يكون هناك عدد كبير من أجهزة Router's ولذلك يقوم جهاز Router *- في هذا النوع من الشبكات يكون BDR بالقيام بعملية Synchronization المختار إن يكون DR بالقيام بعملية BDR ثم يقوم جهاز LSDB) Router بالقيام بعملية إلى قواعد البيانات الموجودة داخل كل Router)

*- ويقوم جهاز DR Router بالقيام بإرسال رسائل LSA و قواعد البيانات LSDB إلى كل أجهزة router's على الشبكة كما يتم إرسال كل التحديثات الأزمة أل جهاز BDR Router لكي يكون محدث أول بأول وذلك بسبب إذا حدثت مشكلة في جهاز DR يحل مكانه جهاز BDR

*- والمهام التي يقوم بها كل من DR, BDR هي:


1- يقوم كل جهاز router بإرسال رسالة LSA إلى كل من DR,BDR فقط ثم يقوم جهاز DR بمطابقة كل أل LSDB الموجودة على كل أجهزة أل router's حتى تبقى مطابقة إلى بعضها البعض.

2-يتأكد جهاز أل DR من مطابقة أل LSA الموجودة على جميع أجهزة أل router's حتى يمنع حدوث مشكلة في أل routing

*- ولكي نتذكر معا أهمية LSA فهو جدول يكون موجود فيه مسارات كل الجيران الذي تعرف عليهم أل Cost ويكون بجانب كل مسار

*- ثانيا جدول LSDB وهو جدول يكون فيه مكان تواجد كل router إلى اى منطقة ينتمي و LSDB *- ثانيا جدول Router ومن ثم يتكون routing table من هذه الجداول

Selecting the DR and BDR



*- هنا سيتم شرح كيفية اختيار جهاز DR و BDR كلنا نعلم من الجزء السابق أننا لم نتحدث عن كيفية اختيار DR, BDR ولكن تحدثنا عن أن جهاز Router الموجود في Area 0 يصبح (ABR) Area ولكن تحدثنا عن أن جهاز Router الموجود في Area border router وهو يكون المسئول الوحيد عن التحدث إلى أجهزة Router الموجودة في Area 0 ولكن السؤال هو كيف يتم اختيار DR,BDR

*- عند وضع أعدادات بروتوكول ospf على جهاز Router فأنه يضع قيمة افتراضية قيمتها 1 Priority 1 وهذه أول نقطة يتم الاختيار على أساسها يتم اختيار DR,BDR فالجهاز صاحب اعلى قيمة (priority) يتم اختياره على أنه DR والجهاز ثاني صاحب اعلى قيمة (priority) يتم اختياره على أنه BDR

*- إذا تساوت أجهزة Router في قيمة priority فيتم اختيار DR على أساس اعلى جهاز صاحب قيمة *- إذا تساوت أجهزة BDR في Bouter-id على انه Router

*- جهاز Router الذي تكون قيمة priority تساوى صفر (0) فأنه لا يتم اختياره DR,BDR ولكن يتم تسميته DRother

*- إذا تم وضع جهاز Router له قيمة أعلى في priority فأنه لا يتم وضعه مكان DR, BDR له يقوم اختيار هذا الجهاز الذي ولا يتم انتخابه إلى هذا المركز حتى يتم فصل جهاز DR ثم يحل مكانه BDR ثم يقوم اختيار هذا الجهاز الذي تم وضعه على انه BDR

*- كيف يحل جهاز BDR مكان DR ؟ عندما يتم اختيار جهاز DR فأنه كل مدة معينة يقوم بتزويد جهاز BDR بى التحديث الخاص بى LSA فإذا لم يتم إرسال هذه الرسالة خلال وقت معين فأن جهاز أل BDR يفترض انه حدثه مشكلة في جهاز DR فيقوم بأخذ مكانه لكي لا تحدث مشاكل في تحديث LSA و LSDB و LSDB داخل الشبكة والتي يتم تذويدها للأجهزة الأخرى الموجودة داخل الشبكة

*- و النقطة الأساسية التي لم نتحدث عنها بعد هو نوع الشبكة الذي نحن نتحدث عنه و هو Multiaccess Broadcast Network وتم تسميتها بهذا الاسم لئن كل أجهزة Router سنتخدم Multiaccess Broadcast ip addresses وكما نعرف هو من نوع ip address 224.0.0.5 وتستخدم هذا أل ip address في استقبال و إرسال كل الرسائل التي تحدثنا عنها مثل رسائل واستخدم هذا أل Hello, LSA, LSU, LSDBack وسنعرف بعد ذلك أنه يوجد نوع من الشبكات و هو النوع القادم لا يتم استخدام هذا الأسلوب في تبادل هذه الرسائل

* سنتعرف ألان على الأمر الخاص بتغير قيمة أل priority على جهاز Router و هذا الأمر يوضع تحت interface الذي نريد إن نغير قيمته الافتراضية 1 إلى قيمة اعلي من ذالك * مثال إذا كان عندك 3 أجهزة A,B,C) router's) جهاز A,B,C) من طريق (B,C) عن طريق (B,C) عن طريق (B,C)

مع جهاز Router C



*- نريد إن يكون جهاز Router C هو DR : سنقوم بالدخول على Router C ثم ندخل على *- نريد إن يكون جهاز Interface fast Ethernet 0/1 ثم نقوم بكتابة الأمر الذي يغير قيمة priority على state DR كلي يصبح هو Interface fast Ethernet 0/1

Router(config)#interface FastEthernet 0/1 Router(config-if)#ip ospf priority 10

*- بعد إن تم وضع هذا الأمر سنستعرض معا التغير الذي حدث

Rl#sh ip ospf interface
FastEthernetO/l is up, line protocol is up
Internet address is 183.168.1.2/24, Area 0
Process ID 1, Router ID 10.0.0.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 10


*- سنجد بجانب كلمة State DR كلمة 10 المتعدد بجانب كلمة وهذه النتيجة التي نسعي إليها

NBMA Network



*- هذا النوع من الشبكات لا يدعم خاصية multicast *- عندما نتحدث عن هذا النوع يجب إن نعلم إن هذا النوع من الشبكات يعتمد على نوع الاتصال Frame relay, ATM, x.25


*- يوجد نوعين من الإعدادات في هذا النوع من الاتصال point -to-point و ATM أو ATM مسواء في frame relay أو ATM أو partial mesh و fully mesh و partial mesh و star topology أو star topology



- *- ولكل نوع تم ذكره يوجد له إعدادات مختلفة:
- سنتكلم عن أنواع أل topology لكى يسهل الحديث عن هذا الجزء من الكتاب
- full-mesh topology -1 : يكون فيه كل أجهزة Router's موصلة مع بعضها البعض وهذا النوع من الاتصالات غالى التكلفة حيث إن تكلفة تأجير الخطوط التبادلية غالية الثمن و في هذا النوع يجب إن يكون DR ,BDR داخل الشبكة .
- 2- partial-mesh topology : وفى هذا مختلط حيث إن ليست كل الأجهزة موصلة مع بعضها البعض حيث يكون جزء موصل بجهاز Router واحد فقط و باقي الأجهزة موصلة مع بعضها البعض وهنا تقل التكلفة نوع ما
- 3- star topology : وفى هذا النوع يكون هناك center point يتصل بها كل أجهزة أل star topology : وفى هذا النوع يكون هناك DR,BDR ولكن تسمى bub-and-spoke
- *- و المشكلة الرئيسية في هذا الجزء الذي سنتحدث عنه إن بروتوكول OSPF لا يمكن إن يكتشف من حوله من جيرانه بسبب عدم قدرته على استخدام multicast وسوف نتعلم كيفية التعامل مع هذا الموقف

OSPF over Frame Relay Configuration Options

- *- عندما نتحدث عن أعدادات OSPF over frame relay يجب إن نتذكر انه يوجد نوعين من الإعدادات ip address وهنا لا يوجد حاجة إلى DR,BDR ولكن المشكلة انه يجب كتابة Point to point عنوان جهاز Router الجار داخل إعدادات OSPF
 - *- سنقوم بتجربة كل نوع نتحدث عنه وذلك على برنامج GNS3 وسنتكلم عن star topology اغلب الوقت لأنه الوضع السائد في معظم الشركات



- *- لقد قمت بوضع جهازين Router ثم قمت بتوصيلهم علىcloud وهي توفر pvc التي سنستخدمها في الربط + أنها توفر الخواص التي نريد إن نوضحها وهي انه عند استخدام frame relay لا يستطيع بروتوكول OSPF إن يكتشف جيرانه.
 - *- سنقوم ألان بوضع الإعدادات الخاصة على interface serial 0/0 على 80
- *-R0(config)# interface serial 0/0
- *-R0(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
- *-R0(config-if)#no shutdown
- *-R0(config-if)#encapsulation frame-relay
- *-R0(config-if)#frame-relay map ip 192.168.1.2 101

*- سنقوم ألان بوضع الإعدادات الخاصة على interface serial 0/0 على 181

- *-R1(config)# interface serial 0/0
- *-R1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
- *-R1(config-if)#no shutdown
- *-R1(config-if)#encapsulation frame-relay
- *-R1(config-if)#frame-relay map ip 192.168.1.1 202

*- ثم سنقوم بتكوين loop back interface على الاثنين Router's جهاز R0 سيكون عليه 172.30.1.1 ثم على R1 سيكون عليه 172.30.1.1

- سنقوم ألان بالدخول على Router 0 ثم نقوم بوضع إعدادات OSPF ونرى ماذا سيحدث

- *-R0(config)#router ospf 1
- *-R0(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
- *-R0(config-router)#network 182.168.1.0 0.0.0.255 area 0

*- ألان سنقوم بالدخول على Router 1 ونضع الإعدادات الخاصة به

- *-R0(config)#router ospf 1
- *-R0(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
- *-R0(config-router)#network 172.30.1.0 0.0.0.255 area 0
 - *- إلى ألان كل الإعدادات عادية جدا لم نتكلم عن شئ جديد .
 - *- ولكن لن نجد أن Router 0 أو Router 1 تم التعرف على بعضهم في جدول Neighbor
 - *- والسبب إننا لا نستطيع استخدام خاصية broadcast و الحل إننا سنقوم بتعرف Router 0 من هم جيرانه وسنقوم بتعرف الى Router 1 من هم جيرانه
 - *- سنقوم بالدخول على Router 0 ونقول له من هم جيرانه عن طريق الأمر التالي
- *-R0(config-router)# neighbor 192.168.1.2
 - *- ثم سنقوم بالدخول على Router 1 ونقول له من هم جيرانه عن طريق الأمر التالي

*-R1(config-router)# neighbor 192.168.1.1

*- بعد أضافه الأمر السابق سنجد انه تمت العلاقة كاملة بين الجهازين و ذلك بسبب إننا قمنا بعملية unicast بدلا من multicast وبذلك تم التعرف على عملية ospf بين الجهازين عن طريق نظام الاتصال Frame-relay وباستخدام نوع الاتصال Point-to-point

Neighbor ID F 192.168.1.1 R1#	Pri 1	State FULL/DR		Address 192.168.1.1	Interface Serial0/0
-------------------------------------	----------	------------------	--	------------------------	------------------------

*- كما نعرف فأنه يوجد نوعين تكلمنا عنهم هما point-to-point ولقد تحدثنا عنه وانه لا يحتاج إلى اختيار DR

*- يوجد 4 أنواع أخرى وهى موجودة في الجدول الموضح في الصورة - ثلاثة أنواع قامة شركة Cisco بتكوينها ونوعين كونتهم مؤسسة

Command Options	Description
broadcast	Cisco extension. Makes the WAN interface appear to be a LAN. One IP subnet. Uses multicast OSPF hello packet to automatically discover the neighbors. DR and BDR elected. Requires a full-mesh or a partial-mesh topology.
non-broadcast	RFC-compliant mode. One IP subnet. Neighbors must be manually configured. DR and BDR elected. DR and BDR need to have full connectivity with all other routers. Typically used in a full-mesh or a partial-mesh topology.
point-to-multipoint	RFC-compliant mode. One IP subnet. Uses multicast OSPF hello packet to automatically discover the neighbors. DR and BDR not required—router sends additional LSAs with more information about neighboring routers. Typically used in partial-mesh or star topology.
point-to-multipoint non-broadcast	Cisco extension. If multicast and broadcast are not enabled on the virtual circuits, the RFC-compliant point-to-multipoint mode cannot be used because the router cannot dynamically discover its neighboring routers using hello multicast packets; this Cisco mode should be used instead. Neighbors must be manually configured. DR and BDR election is not required.
point-to-point	Cisco extension. Different IP subnet on each subinterface. No DR or BDR election. Used when only two routers need to form an adjacency on a pair of interfaces. Interfaces can be either LAN or WAN.

^{*-} الصورة السابقة تحدد نوع الأمر و خواص كل أمر

*- يوجد أمر سنتحدث عنه وهو انك يمكن إن تحدد priority الخاصة لكل جار من الجيران ويمكن إن نحدد Cost الخاصة بهم


 * - عندما نحدد إن أل * priority = 0 فبذلك نقول إن هذا أل router لن يصبح BDR وان * 0 هو أل * 0 وبذلك نمنع اختيار * 1 وذلك لئن هذه الشبكة point-to-point لا تحتاج إلى BDR ولكن سيسمى بى DROTHER

^{*-}R0(config-router)# neighbor 192.168.1.2 priority 0

^{*-}R0(config-router)# neighbor 192.168.1.2 cost 1


OSPF over Frame Relay Point-to-Multipoint Configuration

- * في هذا القسم سنتحدث عن كيفية وضع الإعدادات الخاصة بي Point-to-multipoint و Point-to-multipoint .
- *- وهذا القسم يتحدث عن star topology و partial mesh topology وكيفية استخدام هذه الإعدادات مع هذه الشبكات
- *- ولا يوجد هنا اختيار إلى أل DR أو BDR لذا لا يوجد حاجة لوضع حسابات اختيارهم في الاعتبار *- ولا يوجد هنا اختيار إلى أل DR أو BDR لذا لا يوجد حاجة لوضع حسابات اختيارهم في الاعتبار *- من مميزات هذا النوع انه لا يحتاج عدد كبير من PVC ويقوم بمعاملة كل subnet على انه subnet الخاصة بكل Point-to-multipoint لا تحتاج إن تغير subnet على سبيل المثال 1.1.68.1.2 g address 192.168.1 وهكذا ولكن في Sub interface so/0/0.2 = ip address 192.168.1.2 وهكذا ولكن في Sub interface الخاصة بكل يجب إن نغير subnet الخاصة بكل



- *- الجزء الذي يخص بروتوكول OSPF في هذا الجزء انه عندما نستخدم ospr في هذا الجزء الدي يخص بروتوكول USA و LSU و LSU و عن طريق LSA و LSU و LSU و كا Automatic عن طريق hello message يتم اكتشاف الجيران Neighbor بطريقة Automatic
- *- كما أن هذا النوع يمكن إن نستخدم فيه شئ يسمى virtual link وهى خاصية تكون في partial mesh *- كما أن هذا النوع يمكن إن نستخدم فيه شئ يسمى Router وهى ببساطة إذا كان لديك 3 أجهزة Router موصلين على التوالي سيستطيع أول router إن يتحدث إلى أخر Router كأنه موصل به مباشرتا سنشرح هذه الطريقة في درس خاص
 - *- كما إن هذا النوع يستخدم multicast في تبادل الرسائل بين الأجهزة
 - *- التوقيت الخاص بى استقبال رسالة hello هو 30 ثانية و يعتبر هذا الجار ميت في حالة عدم استلامه رسالة hello خلال 120 ثانية
 - * في حالة point-to-point يكون عداد الوقت لاستلام رسالة hello خلال 20 ثانية
- . أما بالنسبة إلى Point-To-Multipoint non-broadcast و هو خاص بشركة Cisco فأننا في حاجة إلى تعريف الجيران Neighbor بطريقة يدوية Static
 - ألان سنقوم بمثال عملي على Point-To-Multipoint وذلك عن طريق برنامج Point-To-Multipoint كي نستخدم خط ربط Packet Tracer 5 سنقوم بوضع عدد جهازين Router's و Cloud لكي نستخدم خط ربط Frame relay سأقوم بوضع جدول به كل الإعدادات التي سنستخدمها في المثال

Router	interface	Ip address	Pvc
R0	Serial 0/0/0	192.168.1.1	16
R0	Loop back 1	172.31.0.1	
R1	Serial 0/0/0	192.168.1.2	17
R1	Loop back 1	172.28.0.1	



*- سنقوم ألان بالدخول على R0 ونبتدئ في وضع الإعدادات

- *-R0(config)#interface serial 0/0/0 multipoint
- *-R0(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
- *-R0(config-if)#no shutdown
- *-R0(config-if)#clock rate 9600
- *-R0(config-if)#encapsulation frame-relay
- *-R0(config-if)#frame-relay map ip 192.168.1.2 16 broadcast
- *-R0(config-if)#ip ospf network point-to-multipoint

*- في أول سطر تم إضافة أمر multipoint لكي نحدد نوع الاتصال بين أجهزة Packets ثانيا قمنا بإضافة أمر map ip على أل pvc لكي نحدد نقطة التلاقي التي تذهب إليها Packets أد ثانيا قمنا بإضافة أخر أمر وهو يحدد طريقة عمل بروتوكول Ospf على هذا أل Point-To-Multipoint وستكون

*- الأمر السحري الذي يحقق عمل رسائل OSPF بطريقة جيدة هو أمر broadcast المضاف بجانب سطر map ip وبذلك سيتم التعرف على الجيران neighbor وذلك لأنه بهذا الأمر يتبع نهج multicast وبذلك تستطيع أجهزة Router's تبادل جميع الرسائل, سنقوم ألان بوضع الإعدادات الخاصة بي loop back interface 1 على Router 0

- *-R0(config)#interface loopback 1
- *-R0(config)#no shutdown
- *-R0(config-if)#ip address 172.31.0.1 255.255.255.0

*- سنقوم ألان بوضع أعدادات بروتوكول OSPF على R0

- *-R0(config)#router ospf 1
- *-R0(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
- *-R0(config-router)#network 172.31.0.0 0.0.0.255 area 0

*- ألان سنقوم بوضع الإعدادات الخاصة على Router 1

- *-R1(config)#interface serial 0/0/0 multipoint
- *-R1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
- *-R1(config-if)#no shutdown
- *-R1(config-if)#clock rate 9600
- *-R1(config-if)#encapsulation frame-relay
- *-R1(config-if)#frame-relay map ip 192.168.1.1 17 broadcast
- *-R1(config-if)#ip ospf network point-to-multipoint
- *-R0(config)#interface loopback 1
- *-R0(config)#no shutdown
- *-R0(config-if)#ip address 172.28.0.1 255.255.255.0
- *-R0(config)#router ospf 1
- *-R0(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
- *-R0(config-router)#network 172.28.0.0 0.0.0.255 area 0

*- بعد أن تقوم بوضع كل الإعدادات لا تتعجل في أن تجد في جدول الجيران شئ ظهر ولكن أنتظر قليلا لنن هذه العلاقة تأخذ بعد الوقت ثم قم بكتابة الأمر show ip ospf neighbor وستجد أن العلاقة تمت و الحالة الخاصة بها state Full

*- سنقوم ألان بالدخول على R1 والدخول وإضافة أمر priority داخل serial 0/0/0 حتى لا يتم اختياره على أنه BDR

*-R1(config-if)#ip ospf priority 0

```
Rl#sh ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
172.31.0.1 1 INIT/DROTHER 00:01:42 192.168.1.1 Serial0/0/0
```

*- بعد أن قمنا بتغير قيمة priority على R1 تمت تغير حالته من BDR إلى DRother *- بعد أن قمنا بتغير وهو إن نرى الجدول الخاص بي أل routing على R0

```
RO#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Cateway of last resort is not set

172.31.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 172.31.0.0 is directly connected, Loopback1

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
```

*-ألان ننتقل إلى الجزء المتبقي وهو الإعدادات الخاصة بي Point-To-Multipoint Nonbroadcast *-ألان ننتقل إلى الجزء المتبقي وهو الإعدادات الخاصة في أمرين وهما:

1_يجب أن يتم تعريف الجيران Neighbor بطريقة يدوية Static

*-R0(config-router)# neighbor 192.168.1.2

2-هذا النوع يستخدم فقط مع أجهزة شركة Cisco و الاختلاف هنا إننا نضع كلمة Cisco بعد إن نختار Map ip ونضع الايبى الخاص بالروتر الأخر نقوم باختيار كلمة Cisco ثم نقوم بتغير داخل non-broadcast إلى Ospf

- *-R0(config-if)#frame-relay map ip 192.168.1.2 16 Cisco
- *-R0(config-if)#ip ospf network non-broadcast


Using Subinterfaces in OSPF over Frame Relay Configuration

*- في هذا القسم سنبدأ بالحديث عن sub interface و استخدامها مع كل من Point-To-Point و Serial interface إلى عدة أقسام منطقية Logical و Serial interface إلى عدة أقسام منطقية Logical و بهذا فأن Router . Router بعد تقسيمه نستطيع أن نربط عليه أكثر من Router . *- كما تم حل بعض المشاكل التي كانت موجودة في split horizon و distance-vector مع هذا النوع و الصورة التالية توضح الاختيارات التي يمكن إن نستخدمها مع sub interface

Parameter	Description
number.subinterface-	 Interface number and subinterface number.
namer	■ Subinterface number is in the range of 1 to 4294967293.
	 Interface number that precedes the period (.) must match the interface number to which this subinterface belongs.
multipoint	On multipoint subinterfaces routing IP, all routers are in the same subnet.
point-to-point	 On point-to-point subinterfaces routing IP, each pair of point- to-point routers is in its own subnet.

- *- توضح Cisco انه يجب إن نختار رقم خاص بي sub interface من 1 إلى أربعة ملايين ليكون رقم أل sub interface
 - *- وتوضح خصائص Multipoint انه يسمح ليك باختيار ip address بدون إن تحتاج إلى تغير أل sub interface الخاصة بي أل subnet
 - *- وتوضح خصائص Point-To-Point أنه لكل sub interface يجب إن نختار Point-To-Point من subnet مختلفة
 - *- كما توضح شركة Cisco أن مع هذه الاختيارات سواء كان Multipoint أو Point-To-Point فأن الوضع الافتراضي هو Non-broadcast
 - *- كما تقول أنه عندما تعمل مع نوع Point-To-Point لا يوجد اختيار إلى DR أو BDR
- *- وأيضا توضح أن في نوع Point-To-Point لا تحتاج إلى تعرف الجيران Neighbor بطريقة يدوية ولكن في النوع Point-To-Multipoint يجب تعريف الجيران بطريقة يدوية

الصورة القادمة خاصة بي Point-To-Point sub interface




*- ونرى في الصورة أن لكل Sub Interface - subnet مختلفة

*- سنقوم ألان بتطبيق عملي على المثال السابق بنفس البيانات الموضحة على الصورة

Router	interface	Ip address	PVC	Area
RA	S0/0.1	192.168.1.1	101	0
RA	S0/0.2	192.168.2.1	102	0
RA	Loop 1	172.29.1.1		0
RB	S0/0.1	192.168.1.2	202	0
RB	Loop 1	172.30.1.1		0
RC	S0/0.1	192.168.2.2	203	0
RC	Loop 1	172.31.1.1		0

*- سنقوم بالتطبيق العملي على برنامج packet tracer 5 والحمد لله أن هذا البرنامج نستطيع تطبيق معظم الأمثلة عليه



*- أولا سنقوم بالدخول على Router A ثم نقوم بوضع الإعدادات عليه .

- *-RA(config)#interface serial 0/0/0
- *-RA(config-if)#encapsulation frame-relay
- *-RA(config-if)#no shutdown
- *- الأمر السابق يقوم بتشغيل serial interface 0/0/0
- *- ثم يقوم بأخبار أل interface أنه سيتم عمل تغليف للرسائل الخارجة منه بنظام Frame-relay
 - *- وبدون هذا الأمر لن تستطيع إن تكون sub interface's
- *-RA(config)#interface serial 0/0/0.1 point-to-point
- *-RA(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
- *-RA(config-subif)#frame-relay interface-dlci 101
- *-RA(config-subif)#ip ospf network point-to-point
- *- مجموعة الأوامر السابقة:
- أول أمر يحدد إن هذا أل sub interface يعمل بنظام Point-To-Point وهذا يعنى أن يجب أن يكون إلى كل subnet sub interface خاصة به
 - ثانيا وضعنا أل ip address الخاص بي أل serial interface
 - الأمر الثالث يحدد رقم أل DLCI وهذا الأمر أول مرة نراه وهنا أختلف شكل الأمر عن السابق
 - لأنه خاص بي أل Sub Interface فقط (101) فقط Sub Interface
 - الأمر الأخير يحدد أن بروتوكول OSPF يعمل بنظام point-to-point

- *-RA(config)#interface serial 0/0/0.2 point-to-point
- *-RA(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
- *-RA(config-subif)#frame-relay interface-dlci 102
- *-RA(config-subif)#ip ospf network point-to-point

*- مجموعة الأوامر السابقة وهي خاصة بي serial sub interface 0/0/0.2

- *-RA(config)#interface loopback 1
- *-RA(config-if)#ip address 172.29.1.1 255.255.255.0

*- الأمر السابق خاص بي أعدادات loop back interface على Router A

- *-RA(config)#router ospf 1
- *-RA(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
- *-RA(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
- *-RA(config-router)#network 172.29.1.0 0.0.0.255 area 0
 - *- الأوامر السابقة هي الإعدادات الخاصة بي بروتوكول OSPF *- الأوامر السابقة هي الإعدادات الخاصة به *- ألان نقوم بالدخول على Router B ونقوم بوضع الإعدادات الخاصة به
- *-RB(config)#interface serial 0/0/0
- *-RB(config-if)#encapsulation frame-relay
- *-RB(config-if)#no shutdown
- *-RB(config)#interface serial 0/0/0.1 point-to-point
- *-RB(config-subif)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
- *-RB(config-subif)#frame-relay interface-dlci 202
- *-RB(config-subif)#ip ospf network point-to-point
- *-RB(config)#interface loopback 1
- *-RB(config-if)#ip address 172.30.1.1 255.255.255.0
- *-RB(config)#router ospf 1
- *-RB(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
- *-RB(config-router)#network 172.30.1.0 0.0.0.255 area 0

*- ألان نقوم بالدخول على Router C ونضع الإعدادات الخاصة به

- *-RC(config)#interface serial 0/0/0
- *-RC(config-if)#encapsulation frame-relay
- *-RC(config-if)#no shutdown
- *-RC(config-if)#interface serial 0/0/0.1 point-to-point
- *-RC(config-subif)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
- *-RC(config-subif)#frame-relay interface-dlci 203
- *-RC(config-subif)#ip ospf network point-to-point
- *-RC(config)#interface loopback 1
- *-RC(config-if)#ip address 172.31.1.1 255.255.255.0

- *-RC(config)#router ospf 1
- *-RC(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
- *-RC(config-router)#network 172.31.1.0 0.0.0.255 area 0

*- بعد الانتهاء من وضع الإعدادات كلها على الثلاثة أجهزة ستجد أن العلاقة بينهم قد تمت وستجد إن الحالة التي فيها العلاقة العلاقة و State Full أو DR لئن هذا النوع لا يحتاج في علاقته إليهم *- ألان سنقوم بكتابة الأوامر التي توضح ماذا حدث كيف أستطاع Router C أن يتحدث إلى Router B - وسنبدأ بأمر الله بأمر

-show ip ospf neighbor

```
RC#show ip ospf neighbor

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface

172.29.1.1 1 FULL/- 00:00:31 192.168.2.1 Serial0/0/0.1
```

*- نجد أن Router C لا يرى سوى Router A في جدول الجيران Router C *- نجد أن Traph لا يرى سوى BDR أو BDR سنقوم بكتابة الأمر التالي

-show ip ospf neighbor detail

```
RC#sh ip ospf neighbor detail

Neighbor 172.29.1.1, interface address 192.168.2.1

In the area 0 via interface Serial0/0/0.1

Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes

DR is 0.0.0.0 BDR is 0.0.0.0

Options is 0x00

Dead timer due in 00:00:36

Neighbor is up for 01:39:01

Index 1/1, retransmission queue length 0, number of retransmission 0

First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)

Last retransmission scan length is 0, maximum is 0

Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
```

ـسنجد أن أل DR و BDR بجانبهم أصفار 0.0.0.0 *- الأمر الثاني الذي يوضح كيف تعرف Router C على Router B هو

-show ip route ospf

```
RC#sh ip route ospf

172.29.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

0 172.29.1.1/32 [110/65] via 192.168.2.1, 01:41:44, Serial0/0/0.1
172.30.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

0 172.30.1.1/32 [110/129] via 192.168.2.1, 01:41:44, Serial0/0/0.1

192.168.1.0/24 [110/128] via 192.168.2.1, 01:41:44, Serial0/0/0.1
```


*- سنجد أن Router C يستطيع الوصول إلى الشبكة صاحبة رقم 172.29.1.0 و 172.30.1.0 وذلك عن طريق Router C صاحب رقم 192.168.1.1 وهو الجار القريب إلى Router C *- وهكذا تم الانتهاء من هذا الجزء سننتقل في الدرس القادم إلى Point-To-Multipoint

Multipoint Sub interface

*- في هذا القسم سنتعرف على Multipoint interface

*- ومن خواص Point-To-Multipoint هو انه يجب تعريف الجيران Neighbor بطريقة يدوية Static و فلك بسبب نظام Non-broadcast

*- وأنه يتم اختيار أل DR و BDR




 * - وفى الصورة السابقة سنجد أن Router A واصل بى 3 أجهزة (A,B,C) Router's و نجد أن Router C موجودين على sub interface واحد وهو 80/0/0.2 ونجد أن Router C , D و subnet في نفس أل subnet وهذا من خواص أل Router D

- ونجد أن s0/0/0.1 نوعه هو s0/0/0.1

*- سنقوم بأذن الله بتطبيق المثال العملي على هذه الصورة

*- وسنستخدم برنامج GNS3 في تطبيق هذا المثال

Router	interface	Ip address	PVC	Area
RA	S0/0/0.1	192.168.1.1	16	0
RA	S0/0/0.2	192.168.2.1	18و18	0
RA	Loop 1	172.28.1.1		0
RB	S0/0/0	192.168.1.2	30	0
RB	Loop 1	.1.139172.		0
RC	S0/0/0	192.168.2.2	40	0
RC	Loop 1	172.30.1.1		0
RD	S0/0/0	192.168.2.3	50	0
RD	Loop 1	172.31.1.1		0



- Router B , C , D على أجهزة Sub interface \star في هذا المثال لن نستخدم \star Router A حسنبتدئ بأمر الله بوضع الإعدادات على \star
- *-RA(config)#interface serial 0/0
- *-RA(config-if)#no shutdown
- *-RA(config-if)#encapsulation frame-relay

*- في الإعدادات السابقة قمنا بتشغيل أل serial interface ثم قمنا بوضع نوع التغليف encapsulation نوعه frame-relay

- *-RA(config)#interface serial 0/0.1 point-to-point
- *-RA(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
- *-RA(config-subif)#frame-relay interface-dlci 16
- *-RA(config-subif)#ip ospf network point-to-point

*- في الجزء السابق قمنا بتكوين أل sub interface 0.1 وقمنا بوضع ip address ثم قمنا بوضع Neighbor ثم قمنا بوضع DLCI واخترنا نوع الاتصال Point-To-Point وكما قلنا لن نحتاج تعريف الجيران P-To-p لهذا النوع من الاتصال p-To-p

- *-RA(config)#interface serial 0/0.2 multipoint
- *-RA(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
- *-RA(config-subif)#frame-relay interface-dlci 17
- *-RA(config-subif)#frame-relay interface-dlci 18
- *-RA(config-subif)#ip ospf network point-to-multipoint

 \star - في الإعدادات السابقة قمنا بتكوين sub interface 0.2 ثم قمنا بوضع ip address خاص به ثم قمنا بوضع أرقام أل DLCI الخاصة بكل من RC و RD ثم قمنا بأخيار نوع الاتصال وهو $\mathrm{P-To-Multipoint}$

- *-RA(config)#router ospf 1
- *-RA(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
- *-RA(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
- *-RA(config-router)#network 172.28.1.0 0.0.0.255 area 0
- *-RA(config-router)#neighbor 192.168.2.2
- *-RA(config-router)#neighbor 192.168.2.3

*- في الإعدادات السابقة قمنا بوضع الإعدادات الخاصة بي بروتوكول OSPF ثم قمنا بوضع P-To-Multipoint الخاصة بالجيران Neighbor لكل من RD و CSP وذلك لنن نوع الاتصال الخاصة بالجيران

- *-RA(config)#interface loopback 1
- *-RA(config-if)#ip address 172.28.1.1 255.255.255.0
 - *- في الإعدادات السابقة قمنا بتكوين loop back interface
 - *- في الإعدادات القادمة سنقوم بوضع الإعدادات الخاصة لكل جهاز Router بدون إن نكون Sub interface

*- الإعدادات الخاصة بي جهاز Router B

- *-RB(config)#interface serial 0/0
- *-RB(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
- *-RB(config-if)#encapsulation frame-relay
- *-RB(config-if)#frame-relay map ip 192.168.1.1 30 broadcast
- *-RB(config-if)#ip ospf priority 0
- *-RB(config-if)#ip ospf network point-to-point
- *-RB(config-if)#no shutdown
- *-RB(config)#interface loopback 1
- *-RB(config-if)#ip address 172.39.1.1 255.255.255.0
- *-RB(config)#router ospf 1
- *-RB(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
- *-RB(config-router)#network 172.39.1.0 0.0.0.255 area 0

*- الإعدادات الخاصة بي جهاز Router C

- *-RC(config)#interface serial 0/0
- *-RC(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
- *-RC(config-if)#encapsulation frame-relay
- *-RC(config-if)#frame-relay map ip 192.168.2.1 40 broadcast
- *-RC(config-if)#ip ospf network point-to-multipoint
- *-RC(config-if)#ip ospf priority 0
- *-RC(config-if)#no shutdown
- *-RC(config)#interface loopback 1
- *-RC(config-if)#ip address 172.30.1.1 255.255.255.0
- *-RC(config)#router ospf 1
- *-RC(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
- *-RC(config-router)#network 172.30.1.0 0.0.0.255 area 0

*- الإعدادات الخاصة بي جهاز Router D

- *-RD(config)#interface serial 0/0
- *-RD(config-if)#ip address 192.168.2.3 255.255.255.0
- *-RD(config-if)#encapsulation frame-relay
- *-RD(config-if)#frame-relay map ip 192.168.2.1 50 broadcast
- *-RD(config-if)#ip ospf network point-to-multipoint
- *-RD(config-if)#ip ospf priority 0
- *-RD(config-if)#no shutdown
- *-RD(config)#interface loopback 1
- *-RD(config-if)#ip address 172.31.1.1 255.255.255.0
- *-RD(config)#router ospf 1
- *-RD(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
- *-RD(config-router)#network 172.31.1.0 0.0.0.255 area 0

*- بعد وضع كل الإعدادات سنجد إن العلاقة بينهم قد اكتملت و ألان نستعرض معا بعض الأوامر show ip ospf neighbor *- ونبتدئ بالأمر

RA#sh ip ospf	neighbo	r		00-00-01	11011001110	0011410/011
Neighbor ID	Pri	State		Dead Time	Address	Interface
172.31.1.1	7 7 7	FULL/	_	00:01:58	192.168.2.3	Serial0/0.2
172.30.1.1	0	FULL/	_	00:01:58	192.168.2.2	Serial0/0.2
172.39.1.1	0	FULL/	_	00:00:39	192.168.1.2	Serial0/0.1

*- نجد في الصورة أن RA تمت العلاقة بينه وبين الأجهزة الأخرى بنجاح وأن الحالة State full وانه لا يوجد DR, BDR

*- الأمر الثاني show ip route

```
RA#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

M1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

O - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.28.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

172.31.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

172.31.1.1 [110/65] via 192.168.2.3, 00:22:17, Serial0/0.2

172.30.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

172.30.1.1 [110/65] via 192.168.2.2, 00:22:17, Serial0/0.2

172.39.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

172.39.1.1 [110/65] via 192.168.1.2, 00:22:17, Serial0/0.1

192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0.1

192.168.2.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

192.168.2.3/32 [110/64] via 192.168.2.2, 00:22:17, Serial0/0.2

192.168.2.3/32 [110/64] via 192.168.2.3, 00:22:17, Serial0/0.2
```

*- نجد أن RA يوجد لديه كل الطرق للذهاب إلى الثلاثة شبكات

*- الأمر الثالث show ip ospf database

```
RA#sh ip ospf database
              OSPF Router with ID (172.28.1.1) (Process ID 1)
                   Router Link States (Area 0)
                   ADV Router
                                                   Seq# Checksum L
0x80000007 0x00F004 6
Link ID
                                                                 Checksum Link count
                                     Age
1381
172.28.1.1
                  172.28.1.1
172.30.1.1
172.31.1.1
                  172.30.1.1
172.31.1.1
                                     1381
                                                    0x80000004 0x00F7CC
                                                    0x80000004 0x002897
                                     1381
172.39.1.1
                  172.39.1.1
                                                    0x80000005 0x009BD0 3
                                     1431
```

*- نجد أن RA يعرف الثلاثة شبكات ولديه Router-id لكل جهاز Router

*- الأمر الرابع هو show ip ospf interface

```
RA#sh ip ospf interface
Serial0/0.2 is up, line protocol is up
Internet Address 192.168.2.1/24, Area 0
Process ID 1, Router ID 172.28.1.1, Network Type POINT_TO_MULTIPOINT, Cost: 64
Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_MULTIPOINT,
Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5
oob-resync timeout 120
Hello due in 00:00:09
Index 3/3, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan time is 0, maximum is 0
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0
Suppress hello for 0 neighbor(s)
Serial0/0.1 is up, line protocol is up
Internet Address 192.168.1.1/24, Area 0
Process ID 1, Router ID 172.28.1.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 64
Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT,
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
oob-resync timeout 40
Hello due in 00:00:09
Index 2/2, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 1
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
Adjacent with neighbor 172.39.1.1
Suppress hello for 0 neighbor(s)
Loopback1 is up, line protocol is up
Internet Address 172.28.1.1/24, Area 0
Process ID 1, Router ID 172.39.1.1, Network Type LOOPBACK, Cost: 1
Loopback interface is treated as a stub Host
```

*- نجد حالة كل serial sub interface ونوع الاتصال الذي يستخدمه و رقم Router-id

*- ننتقل ألان إلى جهاز RD لكى نرى ماذا يستطيع إن يصل إليه من شبكات

*- سنبتدئ بأول أمر show ip ospf neighbor

```
RB#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
172.28.1.1 0 FULL/ - 00:00:31 192.168.1.1 Serial0/0
```

*- ثانی أمر show ip route

```
RB#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
M1 - OSPF MSSA external type 1, N2 - OSPF MSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
0 - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.28.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
172.28.1.1 [110/65] via 192.168.1.1, 00:24:57, Serial0/0
172.31.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
172.31.1.1 [110/129] via 192.168.1.1, 00:24:57, Serial0/0
172.30.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
172.30.1.1 [110/129] via 192.168.1.1, 00:24:57, Serial0/0
172.39.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
172.39.1.0 is directly connected, Loopback1
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0
192.168.2.0/32 is subnetted, 3 subnets
0 192.168.2.2 [110/128] via 192.168.1.1, 00:24:57, Serial0/0
192.168.2.3 [110/128] via 192.168.1.1, 00:24:57, Serial0/0
192.168.2.1 [110/64] via 192.168.1.1, 00:24:57, Serial0/0
192.168.2.1 [110/64] via 192.168.1.1, 00:24:57, Serial0/0
```

 * - نجد أن RD يستطيع أن يذهب إلى الثلاثة شبكات التالية 172.28.0.0 و 172.31.0.0 و 172.30.0.0 عن طريق RA

*- الأمر الثالث هو show ip ospf database

```
RB#sh ip ospf database
                 OSPF Router with ID (172.39.1.1) (Process ID 1)
                       Router Link States (Area 0)
Link ID
172.28.1.1
172.30.1.1
172.31.1.1
                       ADV Router
                                              Age
1526
                                                               Seq# Checksum L
0x80000007 0x00F004 6
                                                                               Checksum Link count
                       172.28.1.1
                       172.30.1.1
172.31.1.1
                                              1526
                                                               0x80000004 0x00F7CC
                                                               0x80000004 0x00F7CC 3
0x80000004 0x002897 3
0x80000005 0x009BD0 3
                                              1526
                       172.39.1.1
172.39.1.1
                                              1574
```

*- نجد أن RD لديه نفس Database الموجودة على RA وكذلك باقي الأجهزة وذلك راجع إلى إن RA هو الذي يذود كل الأجهزة بي أل Data base

*- إلى هنا نصل إلى أخر جزء وهو أن هذه الشبكة تم تركيبها بنجاح وأن الثلاثة شبكات تستطيع إن ترى كل أجزائها بطريقة جيدة

*- الجزء الأخير الذي يجب أن أضيفه قبل أن ننتقل إلى جزء أخر من أعدادات بروتوكول ospf هو أنه عندما تكون لديك نوع اتصال point-to-point بين ثلاثة أجهزة مثلا و يوجد جهاز وسيط بينهم يجب إن نضيف Ip route ويوجد به طريقة الذهاب من جهاز إلى أخر وعلى سبيل المثال

router b متصل بى router b وجهاز router c يستطيع أن يرى Router b و الشبكة المتصلة به ولكن لا يدرى كيف يذهب إليه فنحن في حاجة إلى سطر routing لكي يتعلم كيف يستطيع أن يذهب إليه وعن اى طريق

ip address فو أل 192.168.3.1 19 broadcast) حيث أن 192.168.3.1 19 broadcast) هو أل 192.168.3.1 هو ألك router c وذلك بسبب إن router c متصل فقط بي dlci رقم 19

*- و إلى هنا انتهينا من هذا الجزء وهو أصعب جزء في بروتوكول ospf أتمنى إن يكون الدرس سهل وبسيط

debug Output for Point-to-Point Mode

*- في هذا الدرس سنتعرف على كيفية قراءة رسالة debug

- وعن طريق أمر debug ip ospf adj

```
RouterA# debug ip ospf adj
OSPF; Interface Serial0/0/0.1 going Up
OSPF; Build router LSA for area 0, router ID 192.168.1.1, seq 0x80000023
OSPF: Row DBD from 192.168.1.2 on Serial0/0/0.1 seq 0xCF0 opt 0x52 flag 0x7 len 32
mtu 1500 state INIT
OSPF: 2 Way Communication to 192.168.1.2 on Serial0/0/0.1, state 2WAY
OSPF; Send DBD to 192.168.1.2 on Serial0/0/0.1 seq 0xF4D opt 0x52 flag 0x7 len 32
OSPF: NBR Negotiation Done. We are the SLAVE
OSPF: Send DBD to 192.168.1.2 on Serial0/0/0.1 seq 0xCF0 opt 0x52 flag 0x2 len 132
OSPF; Row DED from 192.168.1.2 on Serial0/0/0.1 seq 0xCF1 opt 0x52 flag 0x3 len 132
mtu 1500 state EXCHANGE
OSPF; Send DBD to 192.168.1.2 on Serial0/0/0.1 seq 0xCF1 opt 0x52 flag 0x0 len 32
OSPF; Database request to 192.168.1.2
OSPF; sent LS REQ packet to 192.168.1.2, length 12
OSPF: Row DBD from 192.168.1.2 on Serial0/0/0.1 seq 0xCF2 opt 0x52 flag 0x1 len 32
mtu 1500 state EXCHANGE
OSPF; Exchange Done with 192.168.1.2 on Serial0/0/0.1
OSPF; Send DBD to 192.168.1.2 on Serial0/0/0.1 seq 0xCF2 opt 0x52 flag 0x0 len 32
OSPF: Synchronized with 192.168.1.2 on Serial0/0/0.1, state FULL
%OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 192.168.1.2 on Serial0/0/0.1 from LOADING to FULL,
Loading Done
OSPF: Build router LSA for area 0, router ID 192.168.1.1, seq 0x80000024
```

*- نستطيع إن نرى أن Router A يقوم ببناء LSA للمنطقة area 0 ثم يقوم بوضع batabase description 192.168.1.2

*- ثم نرى إن العلاقة أصبحت في مرحلة way 2 ويقوموا بتبادل database *- ثم نرى إن العلاقة أصبحت في مرحلة p-To-P ونرى أن كل جهاز عرف دوره slave, master حيث أن p-To-P لا يوجد فيها

من خلال هذا الأمر تستطيع إن ترى تبادل كل الرسائل و انتقالهم من مرحلة إلى أخرى (state)


- ونرى كيف يتعرف على جيرانه neighbor من خلال

Link-State Advertisements

- *- لا يوجد أهم من المفهوم الجيد للأشياء التي نتعلمها و من هنا تأتى أهمية هذا الدرس وهى نضع المفاهيم الجيدة و الأساسية لهذا الدرس وهى معرفة كيف يتم بناء قاعدة البيانات التي يستخدمها البروتوكول وكيف نتبع المشكلة الموجودة في قاعدة البيانات و كيف نقوم بتحليلها.
 - *- المفهومين الرئيسين الذين سنتحدث عنهم هما (LSDB) المفهومين الرئيسين الذين سنتحدث عنهم هما (link state database (LSDB)
 - *- وفي هذا الدرس سنتعلم ما هي virtual link و OSPF router types و area border router (ABR) و هما هو Back bone router وما هو autonomous system boundary router (ASBR) و OSPF LSDB overload protection و OSPF LSDB overload protection المستخدمة.


OSPF Router Types

- *- في أغلب الحالات نستطيع أن نستخدم بروتوكول OSPF بكل سهولة في الشبكات الصغيرة ولكن مع تزايد عدد أجهزة Router's و تزايد الشبكات يصبح حجم التعامل كبير ويترتب عليه هذه الآثار السلبية:
- 1- كثرة العمليات الحسابية التي يتحملها CPU الخاص بجهاز Router وذلك لحساب أفضل المسارات التي يستخدمها للذهاب من شبكة إلى أخرى
 - 2- كبر حجم Routing table بسبب عدم استخدام Routing summarization كا استخدام فأتراضى (default) فأن عدد الشبكات التي تكون خلف كل جهاز router كثيرة فيصبح حجم الجدول كبير جدا
- 3-كبر حجم LSDB table بسبب أن هذا الجدول يوجد فيه Network topology (كل الشبكات و أجهزة (Router's) المجودة في الشبكة فيصبح حجم قاعدة البيانات كبير.
 - *- وبسبب هذه المشاكل يجب تقسيم هذه الشبكات إلى AREA'S مناطق, بحيث تصبح كل منطقة area فالمناطق الأخرى . قابلة للإدارة و التعامل معها بطريقة سهلة و كل منطقة تقوم بتبادل المعلومات مع المناطق الأخرى .



OSPF Hierarchical Routing

*- ما هو النظام التدريجي الهرمي hierarchical



*- عندما تقوم بفصل الشبكة إلى مناطق area's يستمر تبادل البيانات بين الأجهزة مثل قاعدة البيانات و التحديثات الموجودة في الشبكة ولكن تقل المشاكل الخارجية الآتية من مناطق أخرى أذا كان التحديث من نفس المنطقة يسمى (internal) وإذا كان التحديث أتى من منطقة أخرى يسمى (internal) أو المناطق الدخيلة .

*- كيف يعمل هذا النظام التدريجي:

1- عندماً يحدث أن يكون هناك مشكلة في LINK يحدث فيها مشكلة سو up and down في منطقة 1 مثلا فأن الأجهزة الموجودة في المنطقة 2 لا يقوموا بالقيام لأعادت الحسابات مرة أخرى لكي يجدوا طريق بديل لها لأنهم معزولين عنهم في منطقة أخرى فقط الجهاز المعنى بهذا التغير يرسل له التحديثات.

2- لا يوجد حسابات كثيرة تقوم بها الأجهزة الموجودة في نفس المنطقة مع بعضها فقط الحسابات العادية و لا تتحمل حساب التغيرات الموجودة في المناطق.

3- تقل حجم Routing table داخل المنطقة الواحد ومع أستخدم summarization يقل الحجم أكثر وإذا أردنا عدم نشر شبكة معينة داخل منطقة 1 مثلا إلى منطقة 2 لا نقوم بنشرها ولكن تكون معروفة داخل نفس المنطقة , أو إذا أردنا أن ننشرها نقوم بعمل summarization لها ونقوم بنشرها وبذلك يكون حجمها صغه

4-يقل حجم رسائل LSU حيث إنها تظل داخل نفس المنطقة area

Types of OSPF Routers

*- العنوان لا يعنى بأنواع الأجهزة ولكن يقصد تسميتها حسب المهمة التي تقوم بها .


internal router -1 : وهي الأجهزة التي تكون كل interface's الخاصة بها داخل نفس الشبكة وتكون LSDB مطابقة مع بعضها البعض وذلك لأنهم من نفس المنطقة .

Back bone router-2 : وهي الأجهزة التي يكون لها interface متصل بالمنطقة area 0 وتعامل مع بروتوكول ospf كأنها أجهزة من نفس المنطقة .


ABR router-3: وهي أجهزة router's التي يكون لها أكثر من interface وهي أجهزة router's التي يكون لها أكثر من منطقة بحيث أن كل منطقة يكون هذا الجهاز هو نقطة النهاية لهذه المنطقة و عندما تريد التحدث إلى منطقة أخرى router's وتقوم بعمل summarization إلى back bone router إلى routing table الخاصة بها وبما يحتويها من شبكات أخرى وتقوم بنقلها إلى back bone router بنقلها إلى باقى ABR's

ASRB router : وهو الجهاز الذي يكون لها ليس أقل من interface واحد و يكون عليه بروتوكول أخر مع بروتوكول OSPF و البروتوكول الأخر مع بروتوكول والبروتوكول الأخر وبالعكس .

*- يمكن أن يكون لجهاز router الواحد أكثر من نوع فمن الممكن أن يكون واصل بى Back bone router أخرى وله بروتوكول أخر غير ospf فيكون اسمه ABR,ASBR *- من الممكن أن يكون جهاز router الواحد واصل بأكثر من منطقة وكل منطقة لها باينتها المنفصلة عن الأخرى .



OSPF Virtual Links




*- الوصلات الوهمية: هذا هو عنوان هذا الدرس إذا كان لديك عدد 3 أجهزة Router area 0 و 23 و 33 وهذه الأجهزة موصلة معا بطريقة معينة أولا لا يجب إن يكونوا موصلين على 20 R1 و 10 R2 و 12 و 10 R2 على الأقل عدد 1 loop back interface وله والمختلف عن باقي الأجهزة ويكون في منطقة مختلفة another area في هذه الحالة لن نستطيع أن نستخدم غير أمر virtual لكي تستطيع هذه أل loop back interface أن ترى بعضها

ـ والسبب في عدم استخدامنا area 0 هو أن الأجهزة الموصلة بهذه المنطقة يجب أن تبلغ بعضها البعض بالشبكات الموصلة بها لأنها تعتبر نقطة النهاية لهذه الأجهزة وغير ذلك هذا هو عمل الأجهزة الموجودة في المنطقة area 0)

و السبب في استخدامنا هذا المنطق في التوصيل بسبب نفترض أنه يوجد جهاز router في area 2 في router أخر موصل بي router أخر متصل بي area 1 and area 0 وفي area 8 هناك جهاز router أخر موصل بي منطقتين هما area 2 ثم بعد ذلك متصل بجهاز router في area 2 موصل بي منطقتين هما

*- تقول شركة Cisco أن هذه آل virtual link من دولها إن تمرر البيانات الموجودة في المناطق المختلفة عن بعضها إلى أجهزة router التي استخدم فيها هذا الأمر مثل النفق الذي يمر تحت أكثر من سور له نقطة بداية ثم يمر من تحت أكثر من سور أو حاجز لكي يصل إلى نقطة النهاية التي تم تحديدها وهذا هو المفهوم الذي تريد شركة Cisco أن توضحه

*- وسنقوم بأمر الله بتطبيق عمل على virtual link على برنامج gns3



Router	interface	Ip address	Area
R1	S0/0	192.168.1.2	1
R1	Loop 1	172.28.1.1	2
R3	S0/0	192.168.1.1	1
R3	S0/1	192.168.2.1	1
R2	S0/0	192.168.2.2	1
R2	Loop 1	172.29.1.1	2

*- أولا سنقوم بوضع الإعدادات الخاصة بي Router 1

- *-R1(config)#interface s0/0
- *-R1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
- *-R1(config-if)#no shutdown
- *-R1(config-if)#clock rate 9600
- *-R1(config)#interface loopback 1
- *-R1(config-if)#ip address 172.28.1.1 255.255.255.0
- *-R1(config)#router ospf 1
- *-R1(config-router)#router-id 172.28.1.1
- *-R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1
- *-R1(config-router)#network 172.28.1.0 0.0.0.255 area 2
- *-R1(config-router)#area 1 virtual-link 172.29.1.1

*- في الإعدادات السابقة قمنا بوضع الإعدادات الخاصة بكل من interface s0/0 و loop back 1 ثم قمنا بوضع الإعدادات الخاصة بي بروتوكول ospf كلها تعرفنا عليها من قبل ماعدا هذا الأمر الجديد

*-R1(config-router)#area 1 virtual-link 172.29.1.1

هذا الأمر يقول للجهاز بأنه سيقوم بعمل وصلة وهمية مع الجهاز صاحب router-id رقم 172.29.1.1 وذلك من خلال المنطقة area 1 ولذلك السبب يجب وضع router-id داخل أعدادات بروتوكول ospf وبهذا الأمر سيقوم R1 بتكوين أول طرف النفق ثم ينتظر نهايته

- *- الخطوة الثانية وضع الإعدادات الخاصة بي R3
- *-R1(config)#interface s0/0
- *-R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
- *-R1(config-if)#no shutdown
- *-R1(config-if)#clock rate 9600
- *-R1(config)#interface s0/1
- *-R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
- *-R1(config-if)#no shutdown
- *-R1(config-if)#clock rate 9600
- *-R1(config)#router ospf 1
- *-R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1
- *-R1(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1

*- نلاحظ عند وضع أعدادات router 3 إننا لم نقم بتكوين virtual link والسبب أنه يجب أن تمر من خلاله البيانات المتبادلة بين جهزي Router ولذلك عند الانتهاء سنجد انه تعرف على الشبكتين 172.28.1.1 و 172.29.1.1

*- ألان سنقوم بوضع الإعدادات الخاصة بي Router 2

- *-R1(config)#interface s0/0
- *-R1(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
- *-R1(config-if)#no shutdown
- *-R1(config-if)#clock rate 9600
- *-R1(config)#interface loopback 1
- *-R1(config-if)#ip address 172.29.1.1 255.255.255.0
- *-R1(config)#router ospf 1
- *-R1(config-router)#router-id 172.29.1.1
- *-R1(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1
- *-R1(config-router)#network 172.29.1.0 0.0.0.255 area 2
- *-R1(config-router)#area 1 virtual-link 172.28.1.1

*- بوضع الإعدادات الأخيرة على جهاز Router 2 نكون انتهينا من تكوين طرفي النفق ويجب أن نعلم أن وضع الإعدادات الأخيرة على جهاز Router 2 بين الجهازين لأنه هو الذي يشير إلى Router id الطرف الأخر في تكوين النفق وذلك لأنه يشير إليه داخل database الخاصة بي Router 3

*- ألان سنقوم بمشاهدة النتيجة على الأجهزة وذلك من خلال أمر show ip route

```
R3#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.29.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA 172.29.1.1 [110/65] via 192.168.2.2, 00:40:28, Serial0/1
172.28.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA 172.28.1.1 [110/65] via 192.168.1.2, 00:40:29, Serial0/0
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0
C 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/1
```

*- نجد بجانب أل route الخاصة بي 172.28.1.1 و 172.29.1.1 كلمة IA وهي تعني ospf inter area اي من مناطق أخرى غير ospf inter area

*- ثانيا يوجد أمر خاص بي virtual-link وهو show ip ospf virtual-link

```
R1#show ip ospf virtual-links
Virtual Link OSPF_VL2 to router 172.29.1.1 is up
Run as demand circuit
DoNotAge LSA allowed.
Transit area 1, via interface Serial0/0, Cost of using 128
Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT,
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:00
Adjacency State FULL (Hello suppressed)
Index 1/2, retransmission queue length 0, number of retransmission 1
First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)
Last retransmission scan length is 1, maximum is 1
Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
R1#
```

*- ونجد هنا أنه تم تحديد router-id الذي ستتم معه العلاقة ثم اسم المنطقة التي سيمر من خلالها router 1 و أل interface التي يخرج من خلالها و نوع الاتصال p-to-p و الحالة التي فيها العلاقة state/full وعدادات الرسائل packet interval time

*- وهنا ننتهي من أعدادات virtual-link وهي من ابسط الإعدادات ولكن قبل أن ننتقل إلى درس أخر يجب أن أقول أن أمر virtual-link لا يتغير أل router-id أو ولكن قبل أن ننتقل إلى درس أخر يجب أن أقول أن أمر virtual-link لا يتغير أل router أو area num التي سيمر من خلالهما لكي يكون علاقة Router في المنافئة المثال السابق به 5 أجهزة router فنفس ونريد أن نكون V-link بين جهازين فيجب أن نعلم أهم مجهولين

router-id -1 الخاص بى Router الأخر الذي سنكون معه العلاقة 2-في أي منطقة متصل بها interface serial التي ستكون عليه العلاقة فحسب المنطقة التي يمر من خلالها أل interface serial سنقوم بكتابة رقم المنطقة .

OSPF LSA Types

*- سنتكلم في هذا الجزء عن الأنواع المختلفة الخاصة بي LSA وتقول شركة Cisco أن LSD أشبه في بنائها من السجلات الخاصة بي LSDB وتحتوى بنائها من السجلات الخاصة بي LSDB وتحتوى هذه السجلات على بيانات خاصة بي الشبكة كاملة أو بيانات عن منطقة خاصة وسنتكلم عن الأنواع الخاصة بي LSA

LSA Type	Description
1	Router LSAs
2	Network LSAs
3 or 4	Summary LSAs
5	Autonomous system external LSAs
6	Multicast OSPF LSA
7	Defined for not-so-stubby areas
8	External attributes LSA for Border Gateway Protocol (BGP)
9, 10, 11	Opaque LSAs

*- وسنتكلم عن شرح الأنواع من رقم 1 إلى رقم 5


Router LSAs -1 : كل جهاز Router متصل بى منطقة area واحدة أو أكثر يقوم بتكوين Router : كل جهاز Router متصل به وبيانات عن المنطقة أو المناطق المتصل بها وبيانات عن المنطقة أو المناطق المتصل بها ثم يقوم بنشر هذه المعلومات إلى منطقة معينة ومحددة . ويكون منكور في هذا الحقل الخاص ولكل أنواع LSA المختلفة يكون هناك 20-byte LSA headers , ويكون منكور في هذا الحقل الخاص بالنوع الأول Router-ID

Network LSAs-2 : الجهاز الذي يحمل مهمة DR يقوم بتكوين Link advertisement لكل أجهزة Router : الجهاز الذي يحمل مهمة Router المتصلة به والتي تكون موجودة في منطقة معينة ثم يقوم بنشر هذه المعلومات في المنطقة DR المتواجد بها هذه الأجهزة ويكون الحقل الأول لسجل LSA مذكور فيه ip address الخاص بي

- *- ABRs تقوم بتكوين summery link advertisement الخاص بالمناطق المرتبط بها وكل نوع خاص بى النوع رقم 3 يوصف الطريق إلى الشبكات و أل route الخاصة بهم , النوع الرابع يقوم فيه بوصف الطريق إلى أجهزة ASBRs و أل route الخاصة بهم
 - ويكون مذكور في الحقل الخاص بي النوع الثالث أل link-state ID الخاص بي الشبكة المقصودة
 - ويكون مذكور في الحقل الخاص بي النوع الرابع Router-id الخاص بي ASBR
 - *- تقوم هذين النوعين بنشر هذه المعلومات داخل منطقة backbone area
 - 5- النوع الخامس ASBRs بتكوين autonomous system external LSAs بتكوين AsbRs : تقوم أجهزة ASBRs بتكوين AsbRs الطرق Autonomous system خاصة بى external link advertisement ويكون فيها توصيف الطرق إلى أجهزة Router الأخرى الموجودة في المناطق الأخرى ثم يقوم بنشر هذه المعلومات إلى كل المناطق ما عدا المناطق STUB

سأقوم بوضع الصور التي توضح عمل كل نوع من هذه الأنواع


LSA Type 1: Router LSA



- · One router LSA (type 1) for every router in an area
 - Includes list of directly attached links
 - Each link identified by IP prefix assigned to link and link type
- Identified by the router ID of the originating router
- Floods within its area only; does not cross ABR

الصورة السابقة توضح أن النوع الأول من LSA يتم تبادله داخل نفس المنطقة الواحدة فقط ولا تتعدى إلى المناطق الأخرى ويتم تبادل هذه الرسائل بين أجهزة Router ويقوم كل جهاز بوضع بيانات عن نفسه وتبادلها مع الأجهزة الأخرى يكون فيها Router-id الخاصة به و ip address الخاص به


LSA Type 2: Network LSA



- One network (type 2) LSA for each transit broadcast or NBMA network in an area
 - Includes list of attached routers on the transit link
 - Includes subnet mask of link
- · Advertised by the DR of the broadcast network
- · Floods within its area only, does not cross ABR

الصورة الثانية توضح أن النوع الثاني من LSA يقوم كل جهاز router بوضع بيانات عن الشبكات أو الشبكات أو الشبكات أو الشبكة المتصل بها و يضع بها subnet mask ثم يقوم كل router بإرسال هذه الرسائل إلى DR ثم يقوم هو بنشرها إلى باقي أجهزة router's في نفس المنطقة ولا يرسلها إلى مناطق أخرى


LSA Type 3: Summary LSA



- Type 3 LSAs are used to flood network information to areas outside the originating area (interarea)
 - Describes network number and mask of link.
- Advertised by the ABR of originating area.
- Regenerated by subsequent ABRs to flood throughout the autonomous system.
- By default, routes are not summarized, and type 3 LSA is advertised for every subnet.

النوع الثالث من LSA يحتوى على معلومات عن المنطقة و بيانات الوصول إليها وترسل هذه الرسالة إلى AS ويتم تبادلها بين ABR فقط وتكون بداخلها أيضا route summarized وبيانات عن S


LSA Type 4: Summary LSA



- Summary (type 4) LSAs are used to advertise an ASBR to all other areas in the autonomous system.
- They are generated by the ABR of the originating area.
- They are regenerated by all subsequent ABRs to flood throughout the autonomous system.
- Type 4 LSAs contain the router ID of the ASBR.

الصورة الرابعة عن البروتوكولات الأخرى غير ospf ويتم تبادلها داخل AS الواحد Autonomous) (Autonomous ويتم تبادلها بين أجهزة ABR و ASB

LSA Type 5: External LSA



- External (type 5) LSAs are used to advertise networks from other autonomous systems.
- Type 5 LSAs are advertised and owned by the originating ASBR.
- Type 5 LSAs flood throughout the entire autonomous system.
- The advertising router ID (ASBR) is unchanged throughout the autonomous system.
- Type 4 LSA is needed to find the ASBR.
- · By default, routes are not summarized.

الصورة الخامسة عن LSA التي تأتى من AS مختلف ويتم نشرها عن طريق أجهزة ASBR محتلف ويتم نشرها داخل كل أرقام ASBR المختلفة ويكون بداخلها Router-id الخاص بي ASBR

*- لكي يتم مجمل هذا الدرس وفائدته يجب إن نعلم أن هذه الرسائل تكون قاعدة البيانات الموجودة داخل جهاز Router وهى التي تساعده على وصف الشبكة من حوله وهل هي point-to-point أو -point-to point وسا هي المناطقة التي هو متواجد بها وما هي المناطق الأخرى الخارجية وكيف يصل إليها ويتم تبادل هذه الرسائل بين أجهزة Router لكي تتعلم كل شئ عن الشبكة الموجودة فيها . ولكي نرى نتيجة هذه الرسائل سنقوم بكتابة هذا الأمر داخل جهاز Router وسيعرض لنا هذا الأمر Database الخاصة بالجهاز

Router A # show ip ospf database

*- هذا الأمر يقوم بعرض كل البيانات الموجودة داخل قاعدة البيانات داخل جهاز Router ارجوا إن نشاهد نتيجة هذا الأمر بالتفصيل سنجد بيانات مترابطة مع بعضها مثل Router-id وما هي الشبكات المرتبط بها ثم سنجد بيانات عن كل منطقة وما هي الأجهزة الموجودة بها سنجد معلومات وفيرة في نتيجة هذا الأمر

العلامات التي توضح نوع Route

Interpreting the Routing Table: Types of Routes

	Router Designator	Description
0	OSPF intra-area (router LSA) and network LSA	Networks from within the area of the router Advertised by way of router LSAs and network LSA
O IA	OSPF interarea (summary LSA)	 Networks from outside the area of the router, but within the OSPF autonomous system Advertised by way of summary LSAs
0 E1	Type 1 external routes	Networks outside of the autonomous system of the router
0 E2	Type 2 external routes	Advertised by way of external LSAs

5.2000 Claco Systems, Inc. 511 rights received

150 kita—141

Routing table الصورة السابقة توضح الحروف التي نشاهدها بجانب كل Route داخل in the same area من داخل نفس المنطقة Route - حرف O و هو خاص بى

- حرف IA وهو Route من خارج المنطقة ولكن في نفس AS
- حرف E1 و E2 و هو خاص بي Route ولكن من خارج أل AS

The show ip route Command


```
BouterB>show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - FIGRP, EX - FIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF MSSA external type 2
    F1 - OSPF external type 1, F2 - OSPF external type 2
    i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
    ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
    o - ODR, P - periodic downloaded static route


Gateway of last resort is not set

172.31.0.0/24 is submetted, 2 submets
O IA    172.31.2.0 [110/1563] via 10.1.1.1, 00:12:35, FastEthernet0/0
O IA    172.31.1.0 [110/792] via 10.1.1.1, 00:12:35, FastEthernet0/0
10.0.0.0/8 is variably submetted, 6 submets, 2 masks
C    10.200.200.13/32 is directly connected, Loopback0
C    10.1.3.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
O    10.1.2.0/24 [110/792] via 10.1.3.4, 00:12:35, Serial0/0/0
C    10.1.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
O    10.1.0.0/24 [110/792] via 10.1.1.1, 00:12:37, FastEthernet0/0
O    10.254.0.0/24 [110/792] via 10.1.1.1, 00:12:37, FastEthernet0/0
```

OSPF Route Summarization

- *- في هذا الدرس سنتعلم كيفية عمل Route Summarization وفائدة Summarization هي انه يقلل مساحة Router وفائدة Router باحتساب الضغط على وحدة CPU عندما يقوم جهاز Router باحتساب المسار الذي يسلكه عندما يريد الذهاب إلى منطقة أخرى .
 - *- وسنتعلم أيضا كيفية وضع أمر Default Route في بروتوكول OSPF
 - *- ومفهوم أل summarization بكل بساطة هو تجميع أكثر من route لإدخالها في سطر واحد فقط
 - *- ومن فوائده هو انه يقلل من انتشار رسائل LSA الخاصة بي تحديث المسارات LSAU
 - *- كما يقلل من حجم أل routing table و قاعدة البيانات LSDB
 - *- ينقسم هذا الدرس إلى شقين هما Route Summarization For interarea And external
 - *- مفهوم أل Route summarization for inter area
- يقوم جهاز Router ABR باستقبال ترقيم (ip Addressing) الخاص بالشبكات Network الموصلة بكل جهاز Router ABR من نفس المنطقة الخاصة به ثم يقوم بعمل summarization لكل شبكة على حدا ولكن المطلوب الوحيد هو أن يكون الترقيم بطريقة متسلسلة مثل 192.168.2.0, 192.168.2.0, 192.168.3.0 و هكذا
 - ثم يقوم جهاز ABR بإرسال هذه Route بعد عمل ABR إلى BBR الى Back bone router
 - *- مفهوم أل Route summarization for external area
 - ـ عندما تكون عندك منطقة area وهذه المنطقة يكون بها جهاز Router يستخدم بروتوكول غير Ospf فأن الروتر المسئول عن هذه المنطقة سيكون في هذه الحالة ASBR وهذا الجهاز سيقوم بمهمة BBR الخاص بهذه المنطقة ثم يقوم بإرسالها إلى BBR الخاص بهذه المنطقة ثم يقوم بإرسالها إلى Back bone router في هذه الحالة عندما يقوم BBR بتغذية أجهزة ABR ستظهر هذه التحديثات وبجانبها علامة E1 أو E2 وهذا دليل على أن هذه المسارات من خارج المنطقة ومن خارج كارج كارج المنطقة ومن خارج المناطقة ومن خارج المنطقة ومن خارج المناطقة ومناطقة ومناطقة ومن خارج المناطقة ومناطقة وم





- Interarea summary link carries mask.
- One or more entries can represent several subnets.
- *- الصورة السابقة توضح إن ip addressing المتتالية في الترقيم تم عمل subnet mask *- الصورة السابقة توضح إن

255.255.255.0 = 0 255.255.254.0 = 2 255.255.252.0 = 4 255.255.248.0 = 8 255.255.240.0 = 16 255.255.224.0 = 32 255.255.192.0 = 64 255.255.128.0 = 128 255.255.0.0 = 255

*- الجدول السابق يسهل عليك عملية اختيار أل subnet mask عند قيامك بعمل Cisco عملية اختيار أل Subnet mask عند قيامك بعمل المسارات المختلفة وقول شركة Cisco أن بروتوكول OSPF يحمل معه طوال طريق رحلته خلال المسارات المختلفة الله sub net mask وهو بروتوكول سهل التعامل عند استخدامه Classless فهو يدعم wariable-length subnet - VLSM .

- وتقول أيضا أنه وللأسف بروتوكولات مثل VLSM و RIP V1 لا تستخدم خاصية WLSM فهي بروتوكولات لا تستطيع عمل Route summarization لها

Configuring OSPF Route Summarization

Configuring Route Summarization

Router(config-router)#

area area-id range address mask [advertise | not-advertise] [cost cost]

Consolidates interarea routes on an ABR

Router(config-router)#

summary-address ip-address mask [not-advertise] [tag tag]

Consolidates external routes, usually on an ASBR

ـ * الصورة السابقة توضح مدى سهولة استخدام أمر Route Summarization وهذه أمثلة على هذا الأمر وسنقوم بتطبيق عملى عليه

- *-Router(config-router)#area 1 range 192.168.0.0 255.255.224.0
- *-Router(config-router)#summary-address 192.168.0.0 255.255.224.0

*- ولكن قبل أن نقوم بوضع هذه الأوامر يجب أن نعلم أن هذه الأوامر يجب وضعها على أجهزة Route route بنقوم بمهمة ABR أو أجهز ASBR وذلك لكي يتم عمل route ولله ASBR أو أجهز area 0 لكل الأجهزة الموجودة داخل المنطقة الواحدة ويتم نشر هذه أل route داخل المنطقة الواحدة ويتم نشر

*- شرح الأوامر السابقة

*-Router(config-router)#area 1 range 192.168.0.0 255.255.224.0


- Area id : هو الرقم الخاص بالمنطقة التي ستقوم بعمل summarization لها
- rang address : هُو مجموعة العنونة ip addressing التي ستقوم بعمل summarization لها
- sub net mask : هو أل sub net mask الذي سيقوم بمهمة تصغير jp addressing وضغطهم في سطر واحد
- advertise : وهو أمر اختياري يسمح ليك بنشر هذا السطر الجديد بعد ضغطه ولكن يجب أن نعرف أن هذه هي القيمة الافتراضية default لهذا الأمر
 - not-advertise : نضع هذا الأمر أذا كنا لا نريد نشر هذه الشبكة
 - cost : وهو قيمة هذا أل ip route وهو أمر اختياري أيضا


* ـ شرح الأمر:

*-Router(config-router)#summary-address 192.168.0.0 255.255.224.0

- summary-address : وهو أل ip address الذي نريد عمل summarization له
- mask : وهو أل sub net mask الذي سيقوم بمهمة تصغير ip addressing وضغطه في سطر واحد
 - not-advertise : وهو أمر اختياري نضعه أذا كنا لا نريد نشر هذه الشبكة
 - *- سنقوم ألان بمثال تطبيق عملى على الصورة القادمة.

Route Summarization Configuration Example at ABR





*- سنقوم بهذا المثال على برنامج GNS3 وسنقوم بوضع نفس الإعدادات مثل الموجدة في الجدول التالي:

Router	interface	Ip address	Area
R0	S0/0	10.0.0.1	0
R0	S0/1	10.0.0.2	0
R1	S0/0	10.0.0.3	0
R1	Loop back 1-2-3-4	Create from 192.168.1.1 continue to 192.168.4.1	1
R2	S0/0	10.0.0.4	0
R2	R2 Loop back 1-2-3-4		

*- سنقوم ألان بوضع الإعدادات الخاصة على Router 0

*- سنقوم ألان بوضع الإعدادات الخاصة على Router 1

- *- R1(config)# Router ospf 1
- *- R1(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
- *- R1(config-router)#network 192.168.1.1 0.0.0.255 area 1
- *- R1(config-router)#network 192.168.2.1 0.0.0.255 area 1
- *- R1(config-router)#network 192.168.3.1 0.0.0.255 area 1
- *- R1(config-router)#network 192.168.4.1 0.0.0.255 area 1

*- سنقوم ألان بوضع الإعدادات الخاصة على Router 1

- *- R2(config)# Router ospf 1
- *- R2(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
- *- R2(config-router)#network 172.31.1.1 0.0.0.255 area 1
- *- R2(config-router)#network 172.31.2.1 0.0.0.255 area 1
- *- R2(config-router)#network 172.31.3.1 0.0.0.255 area 1
- *- R2(config-router)#network 172.31.4.1 0.0.0.255 area 1

* ـ لقد قمنا بوضع الإعدادات السابقة ولكن بدون وضع أمر Route summarization حتى نرى الفرق بعد وضع الأمر

*- سأقوم ألان بكتابة أمر show ip route على الثلاثة أجهزة ونرى الصور قبل وضع الأمر

^{*-} R0(config)# Router ospf 1

^{*-} R0(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0

```
C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
                   IA
IA
IA
       IA
      ΙA
       ΙA
      IA
RØ#
R1#sh ip route
Codes: C — com
                                ip route
C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
 Gateway of last resort is not set
                      172.31.0.0/32 is subnetted, 4 subnets
172.31.2.1 [110/129] via 10.0.0.1, 00:03:51, Serial0/0
172.31.3.1 [110/129] via 10.0.0.1, 00:03:51, Serial0/0
172.31.1.1 [110/129] via 10.0.0.1, 00:03:51, Serial0/0
172.31.4.1 [110/129] via 10.0.0.1, 00:04:00, Serial0/0
172.36.4.0/24 is directly connected, Loopback4
10.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
10.0.0 is directly connected, Serial0/0
192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback1
192.168.2.0/24 is directly connected, Loopback2
192.168.3.0/24 is directly connected, Loopback3
        IA
IA
IA
00000
                                D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
                     172.31.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
172.31.3.0 is directly connected, Loopback3
172.31.2.0 is directly connected, Loopback2
172.31.1.0 is directly connected, Loopback1
172.31.4.0 is directly connected, Loopback4
192.168.4.0/32 is subnetted, 1 subnets
192.168.4.1 [110/129] via 10.0.0.2, 00:00:45, Serial0/0
10.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
10.0.0 is directly connected, Serial0/0
192.168.1.0/32 is subnetted, 1 subnets
192.168.1.1 [110/129] via 10.0.0.2, 00:00:45, Serial0/0
192.168.2.0/32 is subnetted, 1 subnets
192.168.2.1 [110/129] via 10.0.0.2, 00:00:45, Serial0/0
192.168.3.0/32 is subnetted, 1 subnets
192.168.3.1 [110/129] via 10.0.0.2, 00:00:46, Serial0/0
0
        IA
        IA
         IA
```

- *- نرى في الصور أن أل Routing table كبيرة بالنسبة إلى شبكة بها فقط 3 أجهزة Router's فما هو الحال مع شبكة أكبر من ذلك .
- نرى بجانب أل Route التي من خارج نفس المنطقة حروف IA وهذه تعنى أنها من مناطق أخرى . *- سنقوم ألان بوضع الأمر السحري الذي سيقوم بتقليل هذا الحجم
- *- R1(config-router)# area 1 range 192.168.0.0 255.255.224.0
- *- R2(config-router)# area 1 range 17231.0.0 255.255.224.0

*- سنرى ألان النتيجة بعض وضع الأمر

R0

```
RO#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

O - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.31.0.0/19 is subnetted, 1 subnets

O IA 172.31.0.0 [110/65] via 10.0.0.4, 00:00:26, Serial0/1

10.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 10.0.0 is directly connected, Serial0/0

is directly connected, Serial0/1

O IA 192.168.0.0/19 [110/65] via 10.0.0.3, 00:00:11, Serial0/0

RO#_
```

R1

```
Ritsh ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

O - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.31.0.0/19 is subnetted, 1 subnets

O IA 172.31.0.0 [110/129] via 10.0.0.1, 00:00:56, Serial0/0

C 192.168.4.0/24 is directly connected, Loopback4

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 10.0.0 is directly connected, Serial0/0

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback1

C 192.168.2.0/24 is directly connected, Loopback2

C 192.168.3.0/24 is directly connected, Loopback3

O 192.168.0.0/19 is a summary, 00:00:56, Null0

HI#
```

R2

```
R2(config-router)#area 1 range 172.31.0.0 255.255.224.0
R2(config-router)#^Z
R2#
*Mar 1 00:12:54.047: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route


Gateway of last resort is not set

172.31.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C 172.31.3.0/24 is directly connected, Loopback3
C 172.31.2.0/24 is directly connected, Loopback2
C 172.31.1.0/24 is directly connected, Loopback1
O 172.31.0.0/19 is a summary, 00:00:48, Null0
C 172.31.4.0/24 is directly connected, Loopback4
10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 10.0.0 is directly connected, Loopback4
10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 10.0.0 is directly connected, Serial0/0
O IA 192.168.0.0/19 [110/129] via 10.0.0.2, 00:00:32, Serial0/0
R2#_
```

*- نرى أننا بعد أن وضعنا أمر route summarization أنه تم تكوين سطر جديد داخل أل Routing ألى علم على interface وهو متصل على interface اسمه nullo وفائدة هذا السطر هو أنه عندما يتم إرسال رسالة إلى Router ولكن خارج مجموعة أل network التي تم عمل لها summarization يتم إسقاط هذه الرسالة Drop وذلك لكي يتم منع loop , مثال على ذلك إذا تم إرسال رسالة استعلام عن الشبكة 172.31.5.0 فأنه سوف يتم مطابقة هذه الرسالة على الشبكات التي يحملها الجهاز و عندما لن يجدها سيقوم بإسقاط الرسالة ولن يقوم بتوجيه الرسالة إلى جهاز أخر لكي يستعلم عنها وبذلك يمنع حدث اى loop

Route Summarization Configuration at ASBR

Route Summarization Configuration Example at ASBR



- * ألان سننتقل إلى Route summarization على أجهزة ASBR وللتذكرة أن أجهزة ASBR هي أجهزة متصلة بى منطقة أو أكثر one area or more وتحمل بروتوكول أخر غير ospf مثل RIP أو EIGRP وتكون تحمل رقم AS مختلف .
- *- وفى هذا المثال سنستخدم أمر جديد ولكننا سنتعرف عليه أكثر في دروس أخرى وهو أمر redistributed وهو يقوم بإعادة نشر البروتوكولات الأخرى مثل RIP و نشرها داخل شبكة بروتوكول OSPF .
 - *- أن شاء الله سنقوم بتطبيق مثال عملي على هذه الحالة مع برنامج GNS3 .
- *- وهو كما واضح في الصورة سنقوم بوضع جهازين Router متصلين مع بعضهما و الجهاز الأخير متصل مع المنطقة area 0 .

Router	interface	Ip address	Area	
R1	S0/0 172.16.64.1		1	
R1	Loop 1to 4 from 172.16.1.1 to 172.16.4.1		2 (AS 2)	
R2	S0/0	172.16.64.2	1	
R2	Loop 1 192.168.1.1		1	



*- سنقوم ألان بوضع الإعدادات الخاصة بي R1 ولكن أولا لن نقوم بوضع أمر Route summarization

- *-R1(config)#router ospf 1
- *-R1(config-router)#network 172.16.64.1 0.0.0.0 area 1
- *-R1(config-router)#redistribute rip subnets
- *-R1(config)#router rip
- *-R1(config-router)#version 2
- *-R1(config-router)#network 172.16.1.0
- *-R1(config-router)#network 172.16.2.0
- *-R1(config-router)#network 172.16.3.0
- *-R1(config-router)#network 172.16.4.0

*- سننتقل ألان إلى R2

- *-R2(config)#router ospf 1
- *-R2(config-router)#network 172.16.64.2 0.0.0.0 area 1
- *-R2(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1

```
R2#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
0 - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
0 E2 172.16.4.0 [110/20] via 172.16.64.1, 00:01:37, Serial0/0
0 E2 172.16.1.0 [110/20] via 172.16.64.1, 00:01:37, Serial0/0
0 E2 172.16.3.0 [110/20] via 172.16.64.1, 00:01:37, Serial0/0
0 E2 172.16.3.0 [110/20] via 172.16.64.1, 00:01:37, Serial0/0
C 172.16.64.0 is directly connected, Serial0/0
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback1
R2#
```

*- نرى في الصورة أن R2 يستقبل الشبكة التي تأتى من R1 وذلك عن طريق بروتوكول R2 و أن نوع هو E2 و هى تعنى أنه نوع بروتوكول أخر غير بروتوكول OSPF ولكننا نرى أننا لم نقم بعمل Route summarization ألان سنقوم بوضع أمر أل

*- R1(config-router)#summary-address 172.16.0.0 255.255.224.0

*- ألان سنقوم بمشاهدة الصورة بعد وضع أمر أل summarization وسنرى إن R1 قد كون ما يعرف بى loop بين أجهزة Router ما يعرف بى

*- هذه نتيجة وضع الأمر على R1 وتكوين null0

```
Ri#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

O - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks

C 172.16.4.0/24 is directly connected, Loopback4

O 172.16.0.0/19 is a summary. 00:03:21. Null0

C 172.16.1.0/24 is directly connected, Loopback1

C 172.16.2.0/24 is directly connected, Loopback2

C 172.16.3.0/24 is directly connected, Loopback3

C 172.16.64.0/24 is directly connected, Loopback3

O 192.168.1.0/32 is subnetted, 1 subnets

O 192.168.1.1 [110/65] via 172.16.64.2, 00:12:01, Serial0/0

R1#
```

*- النتيجة بعد وضع أمر Route summarization سنشاهد حجم Routing table على R2

```
R2#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

O E2 172.16.0.0/19 [110/20] via 172.16.64.1, 00:00:12, Serial0/0

C 172.16.64.0/24 is directly connected, Serial0/0


C 192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback1
```

*- نرى أنه تم ضغط كل أل network إلى سطر واحد فقط.

Default Route in OSPF

*- في هذا الدرس سنتعلم فائدة Default Route وهى كما نعلم إذا كان لديك خط انترنت في المركز الرئيسي للمؤسسة التي تعمل بها فأنه لا حاجة في تركيب خط انترنت في كل فرع وان كل الفروع ستستخدم خط الانترنت الموجود في المركز الرئيسي وذلك عن طريق أمر Default Route

Default Routes in OSPF



*- تقول شركة Cisco أن بروتوكول OSPF أنه يجب أن نستخدم أمر Cisco أنه يجب أن المتخدم أمر Default-information originate وذلك لكي يتم نشر Default Route داخل منطقة تسمى Default area وسنتعرف عليها في الدرس القادم وأنه يوجد طريقتين لكي يتم نشر Default Route بين أجهزة Router الآخرين .

*- أول طريقة وهى الطّريقة العادية وهى نشر Route 0.0.0.0 عن طريق ip route وهو أمر always *- ثاني طريقة وهى استخدام أمر default-information originate مع وضع كلمة static أمر ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 3.5.2.2 مثل static مثل always أمر always بطريقة oroute مثل always مثل always أيضا في حالة انك تريد تشغيل router معين على انه always أيضا في حالة انك تريد تشغيل default route أو لا

*- يمكن استخدام أحد الأوامر التالية مع نفس الأمر وهي أوامر اختيارية

- always : فاندتها هي نشر default route بالإجبار حتى وان لم يكن هناك خط انترنت *- يمكن استخدام أحد الأوامر التالية مع الأمر الرئيسي وهي أوامر اختيارية

Description Param eter (Optional) Always advertises the default route regardless of always whether the router has a default route in the routing table. (Optional) Metric that is used for generating the default route. metric metric-value If you omit a value and do not specify a value by using the default-metric router configuration command, the default metric value is 1. Note: IOS documentation indicates that the default metric value is 10; testing shows that it is 1. (Optional) External link type that is associated with the default metric-type type-value route that is advertised into the OSPF routing domain. It can be one of the following values: 1: Type 1 external route 2: Type 2 external route The default is type 2 external route (O *E2). (Optional) Routing process generates the default route if the route-map map-name route map is satisfied.

Configuring OSPF Default Routes


Router(config-router)#

default-information originate [always] [metric metric-value] [metric-type type-value] [route-map map-name]

- Normally, this command advertises a 0.0.0.0 default into the OSPF network only if the default route already exists in the routing table.
- The always keyword allows the 0.0.0.0 default to be advertised even when the default route does not exist in the routing table.


*- نرى في الصورة السابقة أنه يتكلم عن كلمة always وهى أن هذا الأمر يساعد على أنه إذا كان لديك po.0.0.0 تحمل 1.1.1.1 أخرى تحمل 1.1.1.1 أخرى تحمل default route أخرى تحمل default route أن هذا الأمر سيساعدك على هذه المهمة حيث إن الطريق الافتراضي أو default route التي تدخل بطريقة مباشرة وتنشر بطريقة افتراضية هي 0.0.0.0 وان وضع كلمة always مع هذا الأمر سيساعدك على أن تدخل pospf أخرى داخل بروتوكول ospf ولكنها تحمل ip address أخرى داخل بروتوكول ospf

Default Route Configuration Example



*- نرى في الصورة السابقة أنه يوجد لدينا Router provider , وانه تم وضع إعدادات لكل مقدم خدمة على الاثنين Router وتم وضع قيم مختلفة على كل Router لكي يتم استخدام Provider A على أنه هو مقدم الخدمة الرئيسي و أن يتم وضع provider B لكي يكون خط احتياطي يتم استخدامه عند حدوث مشكلة مع مقدم الخدمة الرئيسي ونرى اختلاف قيمة أل metric في كل جهاز و إن القيمة الأفضل

*- سنقوم ألان بتطبيق مثال على أل default route باستخدام برنامج Packet Tracer 5 ولكن بكل أسف لا يوجد أمر always على البرنامج لذلك سنستخدم الوضع العادي .



*- سنقوم ألان بوضع الإعدادات على الأجهزة

- *- R0(config)#interface serial 0/0/0
- *- R0(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
- *- R0(config-if)#clock rate 9600
- *- R0(config-if)#no shutdown
- *- R0(config)#interface fastEthernet 0/0
- *- R0(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
- *- R0(config-if)#no shutdown
- *- R0(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 fastEthernet 0/0
- *- R0(config)#router ospf 1
- *- R0(config-router)#network 192.168.1.1 0.0.0.0 area 1
- *- R0(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 1
- *- R0(config-router)#default-information originate
- *- R1(config)#interface serial 0/0/0
- *- R1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
- *- R1(config-if)#clock rate 9600
- *- R1(config-if)#no shutdown
- *- R1(config)#interface fastEthernet 0/0
- *- R1(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.255.255.0
- *- R1(config)#router ospf 1
- *- R1(config-router)#network 192.168.1.2 0.0.0.0 area 1
- *- R1(config-router)#network 11.0.0.0 0.0.0.255 area 1

*- بعد أن قمنا بوضع الإعدادات على الاثنين Router سنقوم بمشاهدة النتيجة بالصور

*- نرى في الصورة السابقة نتيجة الأمر

*- R0(config-router)#default-information originate

*- وانه تم إضافة 192.168.1.1 لكي يكون هو router المسئول عن default route ونرى أن gateway و هذا هو المطلوب إن نضع gateway و هذا هو المطلوب إن نضع gateway و هذا هو المطلوب إن نضع tracert للشبكة التي نريدها ويمكنك التأكد من النتيجة عن طريق الدخول على pc0 وكتابة أمر tracert للتأكد أن الجهاز يستخدم 192.168.1.1 على أنه default route

```
RO#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0

11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

O 11.0.0.0 [110/782] via 192.168.1.2, 00:38:56, Serial0/0/0

S* 0.0.0.0/0 is directly connected, FastEthernet0/0

RO#
```

*- نرى أن R0 قد قام بإضافة gateway الخاص به وقد تم إضافة سطر static في أخر أل gateway

Configuring OSPF Special Area Types

*- بسم الله الرحمن الرحيم: يقوم بروتوكول OSPF بتعريف مناطق معينة بثلاثة مسميات وهي STUB area . otally stub area

*- و الهدف من استخدام stub areas هو إن تحد من انتشار وحقن رسانل LSA داخل كل منطقة وتقليل مساحة LSDB وتقليل مساحة Routing table داخل كل منطقة .


- تقول شركة Cisco إنه يجب على مصممي الشبكات على إن يضعوا في خططهم استخدام stub areas لئن هذه المناطق تحسن من أداء الشبكة كلها وتساعدك على التوسع .

not so stubby area = NSSA مناصار لكلمة ^-

Configuring OSPF Area Types

*- هذا الجزء يتحدث عن مناطق OSPF المختلفة:

NSSA - totally stub area - stub area - back bone area - standard area -



*- سنقوم بتوصيف كل منطقة على حسب النوع الذي تستقبله من رسائل LSA

standard area -1 : هذه المنطقة تقبل كل أنواع رسائل LSA مثل Link state update و Link state update . External Route

2- back bone area : وهذه المنطقة هي المنطقة الرئيسية التي يتصل بها كل المناطق الأخرى , وتسمى بالمنطقة و هي منطقة تقبل كل أنواع , area 0 ويتم تبادل كل الرسائل بين المناطق في هذه المنطقة , وهي منطقة تقبل كل أنواع رسائل LSA packet .

 $External\ route$: هذه المنطقة لا تقبل External route من البروتوكولات الأخرى مثل RIP (لا تقبل سوى بروتوكول OSPF) وإذا أرادت هذه المنطقة التحدث إلى نظام مختلف مثل rip فأنها تستخدم Default route 0.0.0.0 وهو الذي يوصلها بى ABR المسئول عن التحدث إلى مناطق و البروتوكولات المختلفة هذه المنطقة لا يمكن إن تحتوى على جهاز ASBR سوى إن يكون جهاز أل ABR هو أيضا ASBR في نفس الوقت .

4- totally stub area : هذه المنطقة لا تقبل External route من البروتوكولات الأخرى مثل RIP (لا تقبل سوى بروتوكول CSPF) وإذا أرادت هذه المنطقة التحدث إلى نظام مختلف مثل rip فأنها تستخدم Default route 0.0.0.0 وهي أيضا لا تقبل summary Route هذه المنطقة لا يمكن إن تحتوى على جهاز ASBR سوى إن يكون جهاز أل ABR هو أيضا ASBR في نفس الوقت .

5- NSSA : هذه المنطقة تقبل رسائل LSA من المستوى 7 هذه المنطقة تضم بعض خواص LSA من المستوى 7 هذه المنطقة تستطيع أن تحتوى على ASBR فقط.

Stub and Totally Stub Area Rules

An area can be stub or totally stub if:

- There is a single ABR, or if there is more than one ABR, suboptimal routing paths to other areas or external autonomous systems are acceptable.
- All routers in the area are configured as stub routers.
- · There is no ASBR in the area.
- The area is not area 0.
- No virtual links go through the area.

*- stub and totally stub areas : هذه المناطق لا تقبل External Route و التي تعرف بى دخه المناطقة على أنها External Route أو LSA type 5 أو stub area أذا طابقت المواصفات التالية :

- 1- هناك طريق واحد فقط للخروج من هذه المنطقة و التحدث إلى المناطق الأخرى (ABR) أو إن يكون هناك عدة مخارج إلى هذه المنطقة, إذا وجد فيها جهاز ABR واحد أو أكثر من واحد ولكن بشرط إن كل الأجهزة الموجودة في هذه المنطقة لا تستطيع الوصول إلى المناطق الأخرى دون المرور على أحدى هذه الأجهزة, اختيار امثل و أفضل طريق للوصول إلى الجهات التي خارج المنطقة.
- 2- يجب أن يكون كل أجهزة Router's الموجودة داخل stub area أن يتم تعريفها على أنها stub على الله stub على أنها stub . قبل إن تقوم بالعلاقة بينها وبين الأجهزة الأخرى وأيضا جهاز ABR يجب إن يعرف على انه stub .
 - 3- لا يوجد أجهزة ASBR داخل هذه المنطقة
 - 4- أن لا تكون هذه هي back bone area 0
 - 5- أن لا يوجد virtual link على أجهزة

Configuring Stub Areas

Using Stub Areas RIP External LSAs are stopped. Default route is advertised Area 50 Stub Area 0 Area 51 into stub area by the ABR. · All routers in Summary area 50 must Summary Summar be configured as stub.

* مواصفات هذه المنطقة : هذه المنطقة تقلل من حجم LSDB داخل هذه المنطقة والذي يؤدى إلى تقليل الضغط على جهاز CPU و RAM داخل جهاز Router , يتم رفض كل external route و التي تعرف بى النوع الخامس من رسائل LSA (CSPF) (يتم رفض كل البروتوكولات الأخرى غير OSPF)

External

External

External

Default

*- تتم عملية Routing في هذه المنطقة عن طريق Routing , إذا أراد جهاز Router , إذا أراد جهاز Router المنطقة أن يتحدث إلى شبكة أخرى فأنه يستخدم default route ويقوم بتوجيه هذه البيانات إلى جهاز ABR Router وهو المسئول عن التحدث إلى المناطق الأخرى مما يساعد على تقليل حجم Routing داخل أجهزة Router الموجودة في هذه المنطقة .

*- يتم استخدام منطقة stub area في حالة hup-and – spoke topology مثل حالة المركز الرئيسي وباقي الفروع فكل الذي يريده default route إلى المركز الرئيسي و المسئول عن توصيله بباقي الفروع .

Stub Area Configuration

RouterA(config-router)#

area area-id stub [no-summary]

- This command turns on stub area networking.
- All routers in a stub area must use the stub command.

RouterA (config-router)#

area area-id default-cost cost


- This command defines the cost of a default route sent into the stub area.
- · The default cost is 1.

*- أما الأمر الثاني فهو يمثل قيمة default route التي ستنشر داخل هذه المنطقة و القيمة الافتراضية تساوى 1.

OSPF Stub Area Configuration Example 192.168.14.1 192.168.15.1 External S0/0/0 Autonomous 192.168.15.2 System Fa0/0 >s0/0/0 Area 0 Stub Area 2 interface Serial 0/0/0 interface FastEthernet 0/0 ip address 192.168.15.2 255.255.255.252 ip address 192.168.14.1 255.255.255.0 interface Serial 0/0/0 ip address 192.168.15.1 255.255.255.252 router ospf 15 network 192.168.15.0 0.0.0.255 area 2 area 2 stub router ospf 100 network 192.168.14.0 0.0.0.255 area 0 network 192,168,15,0 0,0,0,255 area 2 area 2 stub

*- نرى في الصورة السابقة مثال على تطبيق stub area ونرى أنه تم إضافة أمر area 2 stub لتحويل هذه المنطقة من منطقة عادية standard area إلى stub area

*- سنقوم بتطبيق مثال عملي على نوعين stub area و totally stub area باستخدام برنامج . GNS3



Router	interface	Ip address	Area	
BBR	Loop back 1	198.0.1.2	0	
BBR	S0/0/0	192.168.1.1	0	
ABR	S0/0/0	192.168.1.2	0	
ABR	S0/0/1	172.30.1.1	2	
R2	S0/0/0	172.30.1.2	2	
R2	Loop back 1	128.1.1.5	2	

*- سنقوم ألان بالدخول على BBR نقوم بوضع الإعدادات التالية عليه .

- *-BBR(config)#interface loopback 1
- *-BBR(config-if)#ip address 198.0.1.2 255.255.255.0
- *-BBR(config)#interface serial 0/0
- *-BBR(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
- *-BBR(config-if)#clock rate 9600
- *-BBR(config-if)#no shutdown
- *-BBR(config)#router rip
- *-BBR(config-router)#network 198.0.1.2
- *-BBR(config)#router ospf 1
- *-BBR(config-router)#router-id 1.1.1.1
- *-BBR(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
- *-BBR(config-router)#redistribute rip subnets

*- بوضع الإعدادات التالية داخل Router BBR أصبح ألان هذا Router لديه بروتوكول OSPF و بروتوكول Router . بروتوكول rip . سنقوم ألان بوضع الإعدادات على Router ABR .

- *-ARB(config)#interface serial 0/0
- *-ARB(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
- *-ARB(config-if)#clock rate 9600
- *-ARB(config-if)#no shutdown
- *-ARB(config)#interface serial 0/1
- *-ARB(config-if)#ip address 172.30.1.1 255.255.255.0
- *-ARB(config-if)#clock rate 9600
- *-ARB(config-if)#no shutdown
- *-ARB(config)#router ospf 1
- *-ABR(config-router)#router-id 2.2.2.2
- *-ARB(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
- *-ARB(config-router)#network 172.30.1.0 0.0.0.255 area 2
- *-ARB(config-router)#area 2 stub

*- أفضل أن لا نقوم بوضع سطر area 2 stub على Router ABR و R2 حتى نرى أن rip routing تصل إلى R2 متى نرى أن area 2 stub تصل إلى R2 بنجاح ونرى الفرق بعد وضع سطر أمر

*- سنقوم ألان بوضع الإعدادات على R2

- *-R2(config)#interface serial 0/0
- *-R2(config-if)#ip address 172.30.1.2 255.255.255.0
- *-R2(config-if)#clock rate 9600
- *-R2(config-if)#no shutdown
- *-R2(config)#interface loopback 1
- *-R2(config-if)#ip address 128.1.1.5 255.255.255.0
- *-R2(config)#router ospf 1
- *-R2(config-router)#router-id 3.3.3.3
- *-R2(config-router)#network 172.30.1.0 0.0.0.255 area 2
- *-R2(config-router)#network 128.1.1.0 0.0.0.255 area 2
- *-R2(config-router)#area 2 stub

*- ألان سنقوم بمشاهدة النتيجة التي وصلنا أليها ولكن قبل سنشاهدها قبل وضع أمر area 2 stub

```
ABR#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.30.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 172.30.1.0 is directly connected, Serial0/1
128.1.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O 128.1.1.5 [110/65] via 172.30.1.2, 00:01:44, Serial0/0
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0
```

*- في الصورة السابقة نتيجة أمر show ip route وتظهر لنا أن rip route تصل إلى ABR بكل نجاح وفي الصورة القادمة سنشاهد R2 وهو تصل إليه هذه rip route وهذه الصورة القادمة قبل ن نقوم بوضع أمر area 2 stub على كل من ABR, R2

```
R2#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.30.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 172.30.1.0 is directly connected, Serial0/0
128.1.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 128.1.1.0 is directly connected, Loopback1
O E2 198.0.1.0/24 [110/20] via 172.30.1.1, 00:00:07, Serial0/0
O IA 192.168.1.0/24 [110/128] via 172.30.1.1, 00:00:07, Serial0/0
R2#_
```

*- نرى في الصورة السابقة أن R2 تصل إليه external route بكل نجاح سنشاهد ألان في الصورة القادمة أن هذه external route ستختفي ويوضع مكانها default route إلى router ABR وذلك نتيجة تحويل Area 2 .

```
R2#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.30.1.1 to network 0.0.0


172.30.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 172.30.1.0 is directly connected, Serial0/0
128.1.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 128.1.1.0 is directly connected, Loopback1
O IA 192.168.1.0/24 [110/128] via 172.30.1.1, 00:00:03, Serial0/0
R2#
```

*- في الصورة السابقة يظهر لنا أمر default Route 0.0.0.0 via 172.30.1.1 وذلك نتيجة تحويل stub area 2

**- يجب أن يتم تحويل كل جهاز Router موجودة في AREA 2 إلى stub لكي يتم التعرف عليها بنجاح مع جهاز ABR وذلك لأنه عندما قمنا بوضع أمر area 2 stub تم فقض العلاقة بينهم وبين باقي الأجهزة الموجودة داخل المنطقة 2 ولكي تتم اكتمال العلاقة بنجاح بين جهاز ABR وباقي الأجهزة داخل هذه المنطقة يجب توحيل كل الأجهزة داخل area 2 إلى stub .

Configuring Totally Stubby Areas

Using Totally Stubby Areas



*- سننتقل ألان إلى Totally stubby areas, ونرى في الصورة السابقة أنه داخل هذه المنطقة لا يقبل فيها Routing table و summary Route و يقل حجم Routing table داخل هذه المنطقة و يجب أن يتم تعريف كل الأجهزة الموجودة داخل هذه المنطقة على أنها Totally stub وكذلك يجب أن يتم تعريف ABR على إن هذه المنطقة Totally stub و نرى أن هذه الإعدادات تقتصر فقط على أجهزة Totally stub و نرى أن هذه الإعدادات تقتصر فقط على أجهزة Routers

*- بعد وضع أمر Totally stubby area نجد أن الأجهزة الموجودة داخل هذه المنطقة تم إضافة سطر ABR Router داخل كل جهاز Router موجود في هذه المنطقة يشير إلى ABR Router

Totally Stubby Configuration

RouterA (config-router)#

```
area area-id stub no-summary
```

 The addition of no-summary on the ABR creates a totally stubby area and prevents all summary LSAs from entering the stub area

*- نرى في الصورة السابقة أمر Totally stubby وهو كما نرى نضيف فقط كلمة no-summary في أخر الأمر وهذا هو فرق الأمر بين هذه المنطقة و منطقة stub

*- في الصورة القادمة سنرى أن Summary Route تصل إلى المنطقة area stub وذلك قبل أن نقوم بتحويلها إلى Totally stubby area وشنكمل على المثال السابق, سأقوم بوضع أكثر من Totally stubby area داخل BBR Router ونضيفهم إلى

- *-BBR(config)#interface loopback 2
- *-BBR(config-if)#ip address 198.0.2.1 255.255.255.0
- *-BBR(config)#interface loopback 3
- *-BBR(config-if)#ip address 198.0.3.1 255.255.255.0
- *-BBR(config)#router rip
- *-BBR(config-router)#network 198.0.2.1
- *-BBR(config-router)#network 198.0.3.1
- *-BBR(config)#router ospf 1
- *-BBR(config-router)#summary-address 198.0.0.0 255.255.252.0

*- في الإعدادات السابقة قمنا بإضافة 2 loop back interface إلى جهاز BBR ثم قمنا بإضافتهما إلى الإعدادات السابقة قمنا بإضافتهما إلى هذه مجموعة الشبكات Route summarization إلى هذه مجموعة الشبكات

```
R2#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.30.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 172.30.1.0 is directly connected, Serial0/0

128.1.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 128.1.1.0 is directly connected, Loopback1

O IA 192.168.1.0/24 [110/128] via 172.30.1.1, 00:01:04, Serial0/0

D E2 198.0.0.0/22 [110/20] via 172.30.1.1, 00:01:04, Serial0/0
```

*- نرى في الصورة السابقة أن R2 يستقبل summary Route سنقوم ألان بتحويل المنطقة 2 إلى منطقة Totally stubby area

- *-ABR(config)#router ospf 1
- *-ABR(config-router)#area 2 stub no-summary
- *-R2(config)#router ospf 1
- *-R2(config-router)#area 2 stub no-summary

*- في الإعدادات السابقة قمنا بإضافة أمر no-summary إلى باقي الأمر area 2 stub وذلك لكي يتم تحويلها إلى Totally stubby area لا تقبل external route و لا تقبل Totally stubby area

- سنشاهد في الصورة القادمة انه تم رفض external route و summery route

```
R2#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.30.1.1 to network 0.0.0

172.30.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 172.30.1.0 is directly connected, Serial0/0

128.1.0.0/24 is subnetted, 1 subnets


C 128.1.1.0 is directly connected, Loopback1

O*IA 0.0.0/0 [110/65] via 172.30.1.1, 00:00:01, Serial0/0

R2#
```

*- نرى في الصورة السابقة أن أمر Totally stubby area يعمل بنجاح


Totally Stubby Configuration Example



*- في الصورة السابقة نرى مثال على وجود أكثر من جهاز ABR داخل نفس المنطقة ونرى أنه تم التفضيل و التفرقة بين كل جهاز ABR Router و ذلك عن طريق أمر X area 1 default-cost X هي قيمة Cost وكلما كانت cost أقل كلما كان هذا هو Router ABR هو الأفضل و الذي سيتم استخدامه حتى تحدث به مشكلة فتستخدم المنطقة area 1 جهاز ABR الأخر صاحب القيمة الأعلى.

Configuring NSSAs

Not-So-Stubby Areas



- NSSA breaks stub area rules.
- ASBR (R1) is allowed in NSSA.
- Special LSA type 7 defined, sent by ASBR.
- ABR (R2) converts LSA type 7 to LSA type 5.
- ABR sends default route into NSSA instead of external routes from other ASBRs.
- NSSA is an RFC addendum.

*- تم أضافه هذا النوع NSSA areas لتستخدم في الحالات الطارئة مثل نشر IGRP أو RIP داخل منطقة معينة وذلك عن طريق جهاز Router يستخدم IGRP or RIP وهو متصل بى Router موجود داخل منطقة NSSA وذلك فأن هذا الجهاز سيقوم بنشر LSA type 7 إلى جهاز ABR وذلك لئن LSA type 5 ممنوع انتشارها داخل هذه المنطقة (external route) لذلك تنشر على شكل LSA type 7 ثم يقوم ABR ما باعادتها إلى شكلها الحقيقي LSA Type 5 ونشرها إلى الك

*- تعتبر هذه المنطقة nssa area وسط بين (stub area and Totally stubby area) يقوم جهاز nssa عتبر هذه المنطقة Default route إلى منطقة nssa الحل بارسال Default route إلى منطقة Routing table على هذا الشكل Routing table

NSSA Configuration


RouterA(config-router)#

area area-id nssa [no-redistribution] [default-information-originate [metric metric-value] [metric-type type-value]] [no-summary]


- Use this command instead of the area stub command to define the area as NSSA.
- The no-summary keyword creates an NSSA totally stubby area;
 this is a Cisco proprietary feature.

*- كما نرى في الصورة فأن الأمر الخاص بى إعدادات nssa هو (area area-id nssa) إذا قمنا بإضافة أمر no-summary ستتحول هذه المنطقة إلى (NSSA Totally stubby area) وهذه الإعدادات خاصة بأجهزة Cisco router فقط.

Example: NSSA Configuration



*- سنقوم بتطبيق مثال عملي على هذه الصورة باستخدام برنامج Packet Tracer *-



بعد أن نقوم بوضع الإعدادات المبينة في الصورة سنستخدم الأمر الذي من خلاله سنشاهد تحويل LSA type و الدي من خلاله سنشاهد تحويل LSA type 7 إلى 5

*- show ip ospf database

*- سنستخدم هذا الأمر على الثلاثة أجهزة لنشاهد الفرق و أيضا سنستخدم أمر show ip route لكي نشاهد *- سنستخدم مذا الأمر على الثلاثة أجهزة لنشاهد الفرق و أيضا سنستخدم أمر show ip route لكي نشاهد

*- سنشاهد في الصورة القادمة أن LSA type 7 يتم نشرها داخل المنطقة area 1 وذلك لئن area عدم عدم المنطقة 1 area back 0 ممنوعة داخل المنطقة LSA type 5 داخل المنطقة 0 bone وذلك لأنها منطقة standard area تقبل جميع أنواع bone

```
RIP#show ip ospf database
           OSPF Router with ID (180.180.3.3) (Process ID 1)
               Router Link States (Area 1)
Link ID
               ADV Router
                             Age
                                          Seq#
                                                    Checksum Link count
               180.180.3.3
                                          0x80000007 0x00feff 2
180.180.3.3
                              29
192.168.1.2
               192.168.1.2
                             1327
                                          0x80000003 0x0006fc 2
               Summary Net Link States (Area 1)
Link ID
               ADV Router Age Seq#
                                                   Checksum
               192.168.1.2
172.30.1.0
                              1356
                                          0x80000001 0x00ce48
             Type-7 AS External Link States (Area 1)
               ADV Router Age Seq#
180.180.3.3 272 0x800
Link ID
180.180.1.0
                                          0x80000004 0x00fa02 1
               180.180.3.3 272
180.180.3.3 272
180.180.2.0
                                          0x80000005 0x00fa02 1
180.180.3.0
                                          0x80000006 0x00fa02 1
RIP#
```

*- في الصورة القادمة سنشاهد routing table الخاصة بالجهاز NSSA لكي نشاهد الاختصارات الخاصة بالمنطقة NSSA وكما قلنا هي O N1 or N2

```
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

172.30.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 172.30.1.0 is directly connected, Serial0/1/0
180.180.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
O N2 180.180.1.0 [110/781] via 192.168.1.1, 00:38:01, Serial0/0/0
O N2 180.180.2.0 [110/781] via 192.168.1.1, 00:38:01, Serial0/0/0
O N2 180.180.3.0 [110/781] via 192.168.1.1, 00:38:01, Serial0/0/0
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Null0
NSSA#
```

*- كما نرى أنه يتم استقبال external route على أنها OSPF NSSA external type 2 وكننها خاصة بالبروتوكول ospf وليس Rip وبذلك تم الاحتيال على هذه المنطقة أنها تستقبل ospf

*- سنشاهد في الصورة القادمة ospf database الخاصة بالجهاز NSSA

	Summary Net Lin	nk States (Ar	ea 1)		
Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	
172.30.1.0	192.168.1.2	171	0x80000002	0x00feff	
				_	
	Type-7 AS Exter	nal Link Sta	tes (Area 1)	
Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Tag
180.180.1.0	180.180.3.3	888	0x80000004	0x00fa02	1
180.180.2.0	180.180.3.3	888	0x80000005	0x00fa02	1
180.180.3.0	180.180.3.3	888	0x80000006	0x00fa02	1
	Type-5 AS Exter	nal Link Sta	ites		
Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Tag
0.0.0.0	192.168.1.2	49	0x80000002	0x00feff	1
0.0.0.0	192.168.1.2	49	0x80000005	0x00f803	1
180.180.1.0	192.168.1.2	888	0x80000002	0x000add	1
180.180.2.0	192.168.1.2	888	0x80000003	0x00fce8	1
180.180.3.0	192.168.1.2	888	0x80000004	0x00eff3	1
NSSA#					

*- كما نرى انه تم تحويل type 7 as link states إلى type 5 link states

*- سنشاهد في الصورة القادمة ip route الخاص بالجهاز A0 وهو موجود في back bone area والتي اتفقنا أنها standard area مثل المنطقة الحرة الموجودة في كل بلد تقبل جميع أنواع البضائع الموجودة في كل العالم أيضا هذه المنطقة تقبل كل الرسائل التي تأتى من كل المناطق ولا ترفض اى نوع من الرسائل.

```
Gateway of last resort is 172.30.1.1 to network 0.0.0.0

172.30.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 172.30.1.0 is directly connected, Serial0/0/0
180.180.0.0/24 is subnetted, 3 subnets

O E2 180.180.1.0 [110/781] via 172.30.1.1, 00:20:05, Serial0/0/0

O E2 180.180.2.0 [110/781] via 172.30.1.1, 00:20:05, Serial0/0/0

O E2 180.180.3.0 [110/781] via 172.30.1.1, 00:20:05, Serial0/0/0

O IA 192.168.1.0/24 [110/1562] via 172.30.1.1, 00:38:17, Serial0/0/0

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 172.30.1.1, 00:36:14, Serial0/0/0

A0#
```

*- نرى ألان أنها تستقبل external route بشكل صحيح وانه تم إعادتها إلى شكلها الصحيح وسنشاهد في الصورة القادمة database الخاصة بهذا الجهاز

	Router Link	States (Area	a O)			
Link ID	ADV Router	Age	Sea#	Checksum	Link count	
172.30.1.2		_	-	0x00feff		
192.168.1.2				0x00feff	_	
	Summary Net	Link States	(Area 0)			
Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum		
192.168.1.0	192.168.1.2	595	0x8000001	0x00de10		
	Summary ASB Link States (Area 0)					
Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum		
180.180.3.3	192.168.1.2	594	0x8000001	0x00ec71		
192.168.1.2	192.168.1.2	560	0x8000001	0x00e00f		
Type-5 AS External Link States						
Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Tag	
180.180.1.0	192.168.1.2	1311	0x8000000	0x000add	1	
180.180.2.0	192.168.1.2	1311	0x8000000	0x00fce8	1	
180.180.3.0	192.168.1.2	1311	0x8000000	0x00eff3	1	
0.0.0.0	192.168.1.2	473	0x8000000	0x00feff	1	
A0#						

*- نرى أنها تستقبل type 5 external route بشكل صحيح ولا وجود إلى اى رسائل من نوع type 5 external route هو المطلوب من نوع المنطقة NSSA أنها تقوم بتمرير external route داخل منطقتها على أنها Type 7 LSA ثم يقوم هذا الجهاز بتحويلها إلى صورتها الحقيقية ثم يمررها إلى منطقة area 0 بشكلها الحقيقي .

Configuring OSPF Authentication

- *- في هذا الدرس سنتعلم بمشيئة الله كيف نقوم بحماية أجهزتنا وذلك عن طريق كلمة سر على هذه الأجهزة *- هناك نوعان من كلمات السر المستخدمة داخل بروتوكول OPSF
- clear password -1 : وهذا النوع لا يوجد به اى نوع من أنواع الحماية فأنه يقوم بإرسال كلمة السر بدون raiffing : ويسبهل اكتشاف كلمة السر إذا قمنا بعمل sniffing إلى إل packet المرسلة و المستقبلة send receive packet
 - 2- Message Digest 5 (MD5) password : وهذا النوع يكون مشفر بطريقة MD5 ولا يمكن تتبع كلمة السر فيه

*- إن وضع الإعدادات الخاصة بكلمة السر في بروتوكول OSPF من أسهل الإعدادات التي سنقوم بها فيجب إن نعلم أن هذه الإعدادات نقوم بوضعها تحت إعدادات interface الذي سنقوم بربط جهاز Router بجهاز أخر و 99% من interface الذي نستخدمه في الربط هو serial interface أو يمكننا وضع كلمة السر داخل إعدادات ospf area وسنرى كل من هذه الطرق بإذن الله .

OSPF Authentication Types

- OSPF supports 2 types of authentication:
 - Simple password (or plain text) authentication
 - MD5 authentication
- Router generates and checks every OSPF packet. Router authenticates the source of each routing update packet that it receives.
- Configure a "key" (password); each participating neighbor must have same key configured.

*- عند إرسال واستقبال send / receive packet من اى نوع من أنواع LSA سواء كانت LSAu أو LSADB اى نوع من إل packet فى كل الله و الله و الله الله الله و الله و

Configuring Simple Password Authentication

*- سنبتدئ بالنوع clear password

Configuring OSPF Simple Password Authentication

Router (config-if) #

ip ospf authentication-key password

Assigns a password to be used with neighboring routers

Router (config-if) #

ip ospf authentication [message-digest | null]

 Specifies the authentication type for an interface (since Cisco IOS software 12.0)

Router (config-router) #

area area-id authentication [message-digest]

 Specifies the authentication type for an area (was in Cisco IOS software before 12.0)


*- نرى في الصورة السابقة أن الأمر الخاص بي clear password هو

*- Ip ospf authentication-key password

*- وهذا هو الأمر الذي سنستخدمه بدون إضافات أخرى لئن اى إضافة له مثل كلمة message-digest *- وهذا هو الأمر الذي سنستخدمه بدون إضافات أخرى لئن اى إضافة له مثل كلمة MD5 تحوله إلى نوع MD5

*- ونرى انه يوجد مكانين يمكن إن نضع فيهما هذا الأمر أما إن يتم وضعه تحت interface أو يتم وضعه داخل ospf configuration ولكن يجب إن نعلم إننا يجب إن نختار بين هذين المكانين لأنه يجب إن يتطابق كل أجهزة Router في كل من كلمة السر و الطريقة المستخدمة في التشفير و مكان وضع كلمة السر *- كما تقول شركة Cisco إن الإعدادات الخاصة بوضع كلمة السر داخل area configuration تخص كل الأجهزة التي IOS الخاص بها اعلى من إصدار 12.0.

Example Simple Password Authentication Configuration



*- سنقوم بتطبيق مثال عملي على هذه الطريق مثل الموجودة في الصورة السابقة باستخدام برنامج . Packet tracer

*- سنقوم ألان بوضع الإعدادات الخاصة بي جهاز R1

- *-R1(config)#interface serial 0/0/0
- *-R1(config-if)#ip address 192.168.1.101 255.255.255.0
- *-R1(config-if)#clock rate 9600
- *-R1(config-if)#no shutdown
- *-R1(config-if)#ip ospf authentication
- *-R1(config-if)#ip ospf authentication-key melshare
- *-R1(config)#interface loopback 1
- *-R1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
- *-R1(config)#router ospf 1
- *-R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
- *-R1(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0

*- سنقوم ألان بوضع الإعدادات الخاصة بي R2

- *-R2(config)#interface serial 0/0/0
- *-R2(config-if)#ip address 192.168.1.102 255.255.255.0
- *-R2(config-if)#clock rate 9600
- *-R2(config-if)#no shutdown
- *-R2(config-if)#ip ospf authentication
- *-R2(config-if)#ip ospf authentication-key melshare
- *-R2(config)#interface loopback 1
- *-R2(config-if)#ip address 10.2.2.2 255.255.255.0
- *-R2(config)#router ospf 1
- *-R2(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
- *-R2(config-router)#network 10.2.2.0 0.0.0.255 area 0

*- أحب أن نجرب معا أمر show ip ospf neighbor من على R1 إلى R2 ولكن قبل إن نضع إعدادات authentication سنجد انه لا يظهر الجيران وذلك بسبب عدم تطابق authentication

```
Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 10.1.1.0 is directly connected, Loopback1
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
R1#
00:16:31: OSPF: Rcv pkt from 192.168.1.102, Serial0/0/0 : Mismatch Authenticati on type. Input packet specified type 0, we use type 1
00:16:41: OSPF: Rcv pkt from 192.168.1.102, Serial0/0/0 : Mismatch Authenticati on type. Input packet specified type 0, we use type 1
```

*- هذه نتيجة أمر R1#debug ip ospf events ونرى انه يوجد رسالة تحذير تقول انه يوجد عدم تطابق في نظام Authentication وتقول أيضا إن R2 يستخدم النوع 0 ونحن نستخدم النوع 1 . *- ما هو النوع 0 وما هو النوع 1 ؟ الإجابة هي إن النوع 0 انه لا يوجد نظام authentication أما النوع 1 فتعنى انه يوجد نظام authentication

*- سأقوم ألان بمطابقة نوعين أل authentication على الجهازين واضع الإعدادات صحيحة على R2

```
00:25:31: OSPF: Rcv hello from 10.2.2.2 area 0 from Serial0/0/0 192.168.1.102 00:25:31: OSPF: End of hello processing 00:25:41: OSPF: Rcv hello from 10.2.2.2 area 0 from Serial0/0/0 192.168.1.102 00:25:41: OSPF: End of hello processing
```

*- نرى ألان النتيجة الصحيحة وان الإرسال و الاستقبال يتم بطريقة صحيحة .

Configuring MD5 Authentication

*- سنقوم ألان بالانتقال إلى النوع الثاني MD5 وهو الأكثر أمانا و الأكثر استخداما حيث انه يقوم بتشفير كلمة السر الخاصة بي بروتوكول ospf ويدخلها في عملية hashing .

Configuring OSPF MD5 Authentication

Router (config-if)#

ip ospf message-digest-key key-id md5 key

Assigns a key ID and key to be used with neighboring routers

Router(config-if)#

ip ospf authentication [message-digest | null]

 Specifies the authentication type for an interface (since Cisco IOS software 12.0)

Router (config-router) #

area area-id authentication [message-digest]

 Specifies the authentication type for an area (was in Cisco IOS software before 12.0)

*- نرى في الصورة السابقة طريقة كتابة الأمر ولكنه يختلف عن clear text في انه يمكنك وضع أكثر من Key-id في انه يمكنك وضع أكثر من Key-id على نفس Interface مثل التالى.

- *-R2(config)#interface serial 0/0/0
- *-R2(config-if)#ip address 192.168.1.102 255.255.255.0
- *-R2(config-if)#ip ospf authentication message-digest
- *- R2(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 melshare
- *- R2(config-if)#ip ospf message-digest-key 2 md5 ccnp

*- يجب أن تطابق R1 بنفس الإعدادات , سنعتبر إن كلمة السر melshare كلمة سر قديمة سنقوم ألان بحذفها من على الجهازين ونستخدم كلمة السر التي قمنا بإضافتها حديثًا ccnp وبذلك لن تحدث مشكلة عندما نقوم بحذف كلمة السر القديمة .

```
*- ألان سأقوم بكتابة طريقة أعدادات MD5 ولكننا سنستخدم في المثال القادم طريقة أخرى لتطبيق MD5 وسنجعل area على إعدادات أل area *- طريقة كتابة الأمر سهلة و الحمد لله ومن أسهل الإعدادات في بروتوكول ospf
```

- *-R2(config)#interface serial 0/0/0
- *-R2(config-if)#ip ospf authentication message-digest
- *- R2(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 melshare

* على نفس المثال السابق سنقوم بتطبيق الإعدادات التالية ولكن أولا يجب أن نقوم بحذف السطور القادمة من على كل من R1 and R2

- *-R2(config-if)#no ip ospf authentication message-digest
- *-R2(config-if)#no ip ospf message-digest-key 1 md5 melshare
- *-R1(config-if)#no ip ospf authentication
- *-R1(config-if)#no ip ospf authentication-key melshare

*- ألان ننتقل لوضع الإعدادات الجديدة , سنقوم بوضع الإعدادات على R2 أولا لكي نشاهد رسائل debug *- الاتي سنظهر على R1 التي سنظهر على R1

- *-R2(config)#router ospf 1
- *-R2(config-router)#area 0 authentication message-digest

```
Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.2.2.2, timeout is 2 seconds:

01:03:44: OSPF: Rcv pkt from 192.168.1.102, Serial0/0/0: Mismatch Authenticati on type. Input packet specified type 2, we use type 0.....

Success rate is 0 percent (0/5)

R1#

01:03:54: OSPF: Rcv pkt from 192.168.1.102, Serial0/0/0: Mismatch Authenticati on type. Input packet specified type 2, we use type 0
```

*- في الصورة السابقة تظهر لنا رسالة التحذير انه يوجد خطئ في استقبال الرسائل من 192.168.1.102 وهي أن نظام authentication مختلف .

*- إذا أردت مشاهدة هذه الرسائل فعليك استخدام كل من الأوامر التالية:

- *-R1#debug ip ospf events
- *-R1#debug ip ospf adj
- *- وهذه هي الأوامر الخاصة بي Troubleshooting *- وهذه هي الأوامر الخاصة بدأ الن سأقوم بوضع نفس الإعدادات على R1 ونشاهد ما يحدث
- *-R1(config)#router ospf 1
- *-R1(config-router)#area 0 authentication message-digest

```
01:11:14: OSPF: Send with youngest Key 0
01:11:15: OSPF: Rcv hello from 10.2.2.2 area 0 from Serial0/0/0 192.168.1.102
01:11:15: OSPF: End of hello processing
R1#ping 10.2.2.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.2.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!
01:11:24: OSPF: Send with youngest Key 0
01:11:25: OSPF: Rcv hello from 10.2.2.2 area 0 from Serial0/0/0 192.168.1.102
01:11:25: OSPF: End of hello processing.!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 31/31/32 ms

R1#
```

- تم بحمد الله الانتهاء من بروتوكول OSPF ويجب أن أعترف أن هذا البروتوكول به الكثير من المميزات و يبهر كل من يتعلمه لكثرة المميزات و الخصائص التي يعمل بها وانه إلى ألان أخذ منى ما يقرب من شهرين للانتهاء منه ولكنه تم بحمد لله وسننتقل إلى بروتوكول أخر بأذن الله -

The IS-IS Protocol

*- بسم الله الرحمن لرحيم: نبتدئ في دراسة بروتوكول IS-IS وهو اختصار إلى ,
Intermediate System-to-System Protocol , تم تأسيس بروتوكول IS-IS لكي يتم استخدامه في الشبكات الكبيرة و لكي يتم استخدامه من قبل موزعي خدمة الانترنت ISP , وتم إنشاء هذا البروتوكول من قبل موزعي خدمة الانترنت ISO) وهذا البروتوكول مخصص فقط قبل الله وتوكول مخصص فقط المعادمه على أجهزة Routers ومن ضمن المعلومات التي سمعتها من مجموعة دروس لكي يتم استخدامه على أجهزة p addressing مختلف عن TCP/IP فلقد تم إنشاء هذا البروتوكول قبل بروتوكول الموتوكول المفترض إن يتم استخدامه بدل من TCP/IP في عنونة الانترنت , وان شاء الله سنتعرف على هذا البروتوكول الجيد وسنتعرف على سهولة استخدامه .

*- من مميزات بروتوكول IS-IS انه يستطيع التعامل مع IS-IS (vLSM) variable length subnet وكذلك يستخدم , masking وكذلك يستخدم على Link state وكذلك يستخدم طريقة SPF) short path first .

*- intermediate System-to-System . Router هو جهاز intermediate system *- Protocol

Uses for IS-IS Routing

Large ISPs

- Stable protocol
- Originally deployed by ISPs because U.S. government mandated Internet support of OSI and IP

*- من مميزات بروتوكول IS-IS هو قدرة هذا البروتوكول على الثبات وسرعة حساب الطرق البديلة وكان من المفترض استخدامه اليوم بدلا من البروتوكولات الأخرى المستخدمة من قبل موزعي خدمة الانترنت ISP من المفترض الذين الديهم دراية كاملة بهذا البروتوكول و انتشار بروتوكول OSPF على الرغم من أن بروتوكول IS-IS تم إنشائه قبل بروتوكول OSPF ولكن لكثرة التقنين في استخدام هذا البروتوكول و درايتهم الكاملة بهذا البروتوكول انتشر بروتوكول OSPF أكثر من انتشار بروتوكول IS-IS

IS4S Routing

- IS = router.
- IS-IS was originally designed as the IGP for the Connectionless Network Service (CLNS), part of the OSI protocol suite.
- The OSI protocol suite layer 3 protocol is the Connectionless Network Protocol (CLNP).
- IS-IS uses CLNS addresses to identify routers and build the LSDB.

*- اختصار كلمة IS هي intermediate system والمعنى بالغة العربية هو الجهاز الوسيط الذي يربط شبكتين بي بعضهما ويقصد هنا بجهاز Router فقط.

*- يستخدم بروتوكول IS-IS سيرفس IS-IS Network Service سيرفس IS-IS) في طريقة المعنونة paddressing وعن طريقها يتم التعرف على جهاز Router وفي إنشاء

(IGP) interior gateway هو IS-IS وبذلك يعتبر بروتوكول , Link state Database (LSDB) Routing , وذلك لأنه بروتوكول يستخدم في protocol

*- بروتوكول IS-IS يستخدم Layer 3 protocol من OSI model من Layer 3 protocol وذلك في العنونة



Establishes, maintains, and terminates network connections. Among other functions, standards define how data routing and relaying are handled.

*- Connectionless Network Protocol (CLNP), هو البروتوكول المستخدم لكي يتم استخدامه في تعبئة ونقل البيانات وهو البروتوكول الذي قدم خدمة (CLNS) التي تقدم خدمة العنونة, بمعنى إن خدمة العنونة CLNS) تعتمد في عملها على بروتوكول CLNP.

IS-IS Features

- Link-state routing protocol
- Supports VLSM
- · Uses Dijkstra's SPF algorithm; has fast convergence
- Uses hellos to establish adjacencies and LSPs to exchange link-state information
- Efficient use of bandwidth, memory, and processor
- Supports two routing levels:
 - Level 1: Builds common topology of system IDs in local area and routes within area using lowest cost path.
 - Level 2: Exchanges prefix information (area addresses) between areas. Routes traffic to area using lowest-cost path.

*- بروتوكول IS-IS هو البروتوكول الثاني الذي يعتمد على dynamic link-state في عملية "IS-IS allows the routing في الدي يعتمد على تقسيم الشبكة إلى مناطق , IS-IS allows the routing . domain to be partitioned into areas

*- يستخدم بروتوكول IS-IS رسالة Hello packet في التعرف على جيرانه و لكي يتم تبادل LSDB داخل نفس وذلك عن طريق link-state packets (LSPs) , يتم استخدام (LSPs) داخل نفس المنطقة لكي يتم تبادل LSDB .

*- بعد إن يتم تعارف وتبادل LSDB على أجهزة Routers مع بعضها تقوم أجهزة Routers بتشغيل خوارزمية Prouters من خلال مقارنة الطرق و خوارزمية SPF – (Dijkstra's SPF algorithm) ويتم اختيار أفضل طريق من خلال مقارنة الطرق و المسارات الموجودة بداخل LSDB .

*- يقوم بروتوكول IS-IS بتقسيم AS autonomous system إلى مستويان AS autonomous system

*- Level 1: المستوى الأول وهو عملية Routing التي تحدث بين أجهزة Routers الموجودة في نفس المنطقة ,تقوم الأجهزة الموجودة في هذا المستوى بالتعرف على الأجهزة (end system-pc) ES (end system-pc) و التعرف على الأجهزة (ISs) , ثم بعد ذلك تقوم ببناء Routing table للوصول إلى كل منهما , كل على أجهزة Routers أو (ISs) , ثم بعد ذلك تقوم ببناء Routing للوصول إلى كل منهما , كل أجهزة Routers الموجودة في المستوى الأول لها نفس رقم المنطقة same area address , عملية Routing بين الأجهزة الموجودة في نفس المنطقة يتم عن طريق البحث داخل الجزء المخصص بي Routing ويتم اختيار الطريق الذي له اقل قيمة System ID ويتم اختيار الطريق الذي له اقل قيمة Lowest cost .

*- Level 2: المستوى الثاني كل أجهزة Routers الموجودة في هذا المستوى تقوم بالتعارف على أجهزة Routing table الموجودة في نفس منطقتها و التي تكون في المستوى الأول ثم تقوم بى بناء Routers خاصة بهم, ثم يقوم بالتعرف على أجهزة Routers الموجودة في المستوى الثاني و التي تكون في مناطق أخرى, ثم تقوم باستخدام area address destination (عنوان المنطقة) لكي تقوم بعملية Routing وتقوم باختيار اقل قيمة طريق لاستخدام lowest cost path.

IS-IS Link-State Operation



Routers are identified as Level 1, Level 2, or Level 1-2:

- Level 1 routers use LSPs to build topology for local area.
- Level 2 routers use LSPs to build topology between different areas.
- Level 1-2 routers act as border routers between Level 1 and Level 2 routing domains.

*- يقوم بروتوكول IS-IS أجهزة Routers إلى 3 أنواع لكي تتم عملية Routing بينهم.

Level 1 : أجهزة Router من المستوى الأول تقوم بتعلم المسارات Paths الموجودة في نفس منطقتها فقط و لا تعلم شئ عن اى منطقة أخرى فقط المنطقة المتصلة بهم أو المنطقة الداخلية (intra-area).

*- Level 2: أجهزة Routers من المستوى الثاني تقوم بتعلم المسارات التي بين المناطق وبعضها البعض فقط (backbone Routers), (inter-area) .

*- Level 1-2: أجهزة Routers التي تكون في المستويان الأول و الثاني تقوم بتعلم كل المسارات التي بين المناطق و المناطق الداخلية (inter-area) and (intra-area) (CSPF المستخدمة في بروتوكول ABR المستخدمة في بروتوكول كالمجزة مساوية إلى ABR المستخدمة في بروتوكول كالمجزة مساوية إلى المستخدمة في بروتوكول كالمجزة مساوية المستخدمة في بروتوكول كالمجزة مساوية المستخدمة في بروتوكول كالمحروبة وكالم كالمحروبة المستخدمة في بروتوكول كالمحروبة وكالمحروبة و

*- المسارات التي تربط بين أجهزة Routers في المستوى الثاني Level 2 routers و الأجهزة التي في المستويان الأول و الثاني Level 1-2 Routers تسمى بي Backbone

Integrated (or Dual) IS-IS Routing


- Integrated IS-IS is IS-IS for multiple protocols:
 - For IP, CLNS, or both
- Uses its own PDUs to transport IP routing information; updates not sent in IP packets
- Requires CLNS addresses, even if only routing for IP

*- من مميزات بروتوكول IS-IS أنه يستطيع أن يقوم بعملية Routing باستخدام بروتوكولات مختلفة فأن بروتوكول IS-IS يستخدم خدمة CLNS في عنونة أجهزة (ip addressing) Routers) في حين أن أجهزة الكمبيوتر PC تستخدم بروتوكول TCP/IP في عنونة الأجهزة (ip addressing) و بروتوكول IS-IS يستطيع بكل سهولة أن يقوم بعملية Routing بينهم لأنه تم تأسيسه ليقوم بهذه المهمة.

*- يقوم بروتوكول IS-IS بوضع علامة tag على Route الخاصة بى CLNP ويضم معها بيانات عن Ip address الخاص بالشبكة و sub net mask الخاص بها لكي تتم عملية Routing بينهم مثل عملية Encapsulating بكل Encapsulating بينه وبين OSPF بكل ip routing أن يقوم بعملية وLNS routing بناه وبين IS-IS أن يقوم بعملية بروتوكول IS-IS أن يقوم بعملية بروتوكول الكان يقوم بعملية بروتوكول الكان يقوم بعملية ولين الكان يقوم بعملية ولين الكان يقوم بعملية ولين الكان بعملية ولين بعمل

*- يستخدم بروتوكول IS-IS بروتوكول خاص به لنقل البيانات بين أجهزة Routers وهو protocol data units (PDUs) وهو يقوم بنقل التحديثات و قاعدة البيانات بين أجهزة Routers بجانب أنه يقوم بنقل data link layer – IS-IS بتحديثات و أنه يقوم بنقل data link layer – IS-IS لتقسيم الداتا إلى وإرسالها .

Integrated IS-IS Design Principles




- Use two-level hierarchy for scalability:
 - Limits LSP flooding
 - Provides opportunity for summarization
- Minimizes router memory and CPU usage

*- عندما نستخدم بروتوكول IS-IS يجب أن نعلم إننا سنقوم باستخدام نوعين من IP addressing نوع سنستخدمه في تعرف interface الموجودة وعلى الموجودة على Router و التي يكون موصل بها الشبكات الخارجية مثل جهاز Router أخر و الشبكات الداخلية . Network

*- يجب أن ندرس خطة العنونة ip addressing حتى يتسنى لنا اختيار مجموعة ip address متسلسلة حتى نتمكن من عمل route summarization .

*- كما نعرف أن عملية Route summarization يقلل من حجم عمليات router على الموجود في router .


Issues with Integrated IS-IS



- Default narrow metrics are limited to 6-bit interface and 10-bit path metric
 - In Cisco IOS Software Relase 12.0, wide metrics allow 24bit interface and 32-bit path metric.
- Cisco IOS software has default metric of 10 on all interfaces.

*- بروتوكول IS-IS يستخدم metric بقيمة 10 على كل interfaces الموجودة على Router ولكن يمكن تغير هذه القيمة بطريقة يدوية , و أقصى قيمة لي أل metric هي 63 وهي اعلي قيمة يمكن وضعها .

End System-to-Intermediate System




- ES-IS forms adjacencies between ESs and routers (ISs).
 - IP end-systems do not use ES-IS.
- ESs transmit ESHs to announce their presence to ISs.
- ISs transmit ISHs to announce their presence to ESs.
- · ISs transmit IIHs to other ISs.

*- The End System-to-Intermediate System (ES-IS) protocol : يستخدم بروتوكول IS-IS بروتوكول مخصوص لكي يسمح لجهاز (ES) و جهاز الكمبيوتر (ES) إن يتعرفوا على بعضهم البعض و هو بروتوكول (ES-IS) ويسمح هذا البروتوكول لجهاز الكمبيوتر بالتعرف على الشبكة الخاصة به .

- *- تعرف أجهزة الكمبيوتر (hosts) داخل OSI model بى (ES) أو ES-IS, end system هو المسئول عن تعرف كل من أجهزة الكمبيوتر (ES) على أجهزة (ES) على أجهزة (ES).
 - *- يقوم ES-IS بالمهام التالية:
 - 1- يقوم بتعريف اسم المنطقة (area-prefix) إلى أجهزة الكمبيوتر
 - 2- يقوم بتعرف أجهزة الكمبيوتر على أجهزة Routers
 - 3- يقوم بتعرف المسارات الخاصة بالشبكة
- *- تقوم أجهزة الكمبيوتر Es بإرسال رسالة End System Hellos (ESHs) إلى ip address الخاص بى أجهزة Routers (ISs), وتستمع أجهزة Routers لكي يعلموا عن وجودهم إلى أجهزة (Routers (ISs), وتستمع أجهزة routers إلى رسالة (ESHs) لكي تعرف عن الأجهزة الموجودة على الشبكة, وتقوم أجهزة Routers بإرسال معلومات عن الأجهزة الموجودة لديها في الشبكة داخل رسائل (LSP).
- *- ثم تقوم أجهزة Routers بإرسال رسالة (ISHs) Intermediate System Hellos (ISHs) إلى أجهزة الكمبيوتر ES الموجودة لديها بالشبكة لكي تعرف عن وجودها , تستمع أجهزة ESs إلى رسائل ESs أن يتحدث وبطريقة عشوائية تختار ISs لكي تقوم بإرسال كل الرسائل له (البيانات) , عندما يريد جهاز ES أن يتحدث إلى جهاز ES أخر فائه يقوم بإرسال البيانات التي يريدها إلى اقرب جهاز Router موجود على الشبكة الخاصة به .
- *- تستخدم أجهزة Routers بروتوكول IS-IS في تبادل رسائل (hello (IIHs لكي تبتدئ في التعرف على بعضها والتزامن مع بعضها البعض .

Four OSI Routing Levels



*- يقسم بروتوكول IS-IS عملية Routing إلى أربعة أنواع وهي :

Level 0 Routing : تبتدئ أول عملية Routing (ES-IS) عندما يكتشف ES اقرب IS له وذلك عن طريق الاستماع إلى رسائل ISH packets .

IS-IS Level 1 Routing كل IS و ES موجودين في نفس المنطقة area يقوم جهاز IS بفحص packet التي استلمها من جهاز ES لمعرفة أل destination التي ستذهب إليه ثم يقوم باختيار أفضل مسار Best path سوف يرسل عليه أل packet إذا كان المكان الذي سترسل إليه في نفس المنطقة سيقوم جهاز IS بارسالها إلى الجهاز المراد وذلك عن معرفة ip address الخاص بي ES وتم التعرف عليه من خلال الاستماع إلى رسائل ESHs .

IS-IS Level 2 Routing : إذا كانت الرسالة موجهة إلى منطقة أخرى فيقوم level 1 IS بإرسال هذه الرسالة إلى IS-IS Level 2 Routing , ثم يقوم بإرسالها إلى Level 2 IS . ثم يقوم بإرسالها إلى Level 2 IS . ثم يقوم بإرسالها إلى Level 2 IS . وتكمل الرسالة مسارها إلى أن تصل إلى 2-1 Level في المنطقة المر اده , وذلك عن طريق معرفة . System ID الخاص بالمنطقة .

Level 3 Routing بين المناطق المختلفة Level 3 Routing يسمى . Level 3 Routing يسمى Level 3 Routing . وهذه العملية يتم تمرير الرسائل بين أنظمة AS المختلفة .

Comparing IS-IS to OSPF

*- مقارنة بين IS-IS و OSPF هذه المقارنة تبين نقاط الاختلاف بينهم و النقاط التي تشابه بعضها .


Similarities Between IS-IS and OSPF

- Integrated IS-IS and OSPF are both open standard link-state protocols with the following similar features:
 - Link-state representation, aging timers, and LSDB synchronization
 - SPF algorithms
 - Update, decision, and flooding processes
 - VLSM support
- Scalability of link-state protocols has been proven (used in ISP backbones).
- They both converge quickly after changes.

*- يوجد تقارب بين هذه البرتوكولات أكثر من أن يوجد بينهم اختلاف ونقاط التشابه هي:

- 1- فهما يعتمدوا على Link-state
 - 2- يدعموا خاصية VLSM
- 3- يتشابهون في نشر رسائل LSA و الوقت الذي تنتهي فيه صلاحية الرسائل, وتشابه تزامن LSDB
 - 4- يستخدموا عملية و حسابات SPF في إيجاد أفضل المسارات
 - -5 يستخدموا في الشبكات الكبيرة و عمليات التوسع ويستخدموا من قبل موزعي خدمة الانترنت ISP
 - 6- يستطيعوا أن يستوعبوا علميات التغير داخل الشبكة بسرعة كبيرة

Integrated IS-IS vs. OSPF: Area Design




OSPF is based on a central backbone with all other areas attached to it.

- In OSPF the border is inside routers (ABRs).
- Each link belongs to one area.

*- باستخدام بروتوكول OSPF في تقسيم المناطق فيجب أن توصل كل المناطق بالمنطقة 0 وذلك عن طريق أجهزة ABR وبذلك نقوم بعملية Route summarization على هذه الأجهزة

Integrated ISIS vs. OSPF: Area Design (Cont.)



In IS-IS the area borders lie on links

- Each IS-IS router belongs to exactly one area.
- · IS-IS is more flexible when extending the backbone.

*- في بروتوكول IS-IS يكون كل Router (IS) منتمى إلى منطقة واحدة فقط ويمكن التوسع عن طريق أما توصيل أجهزة IS-IS من المستوى الأول و الثاني مع بعضها البعض Level 1-2 IS أو عن طريق توصيل أجهزة IS level 1-2 بأجهزة IS من المستوى الثاني فقط Level 2 IS , وبذلك نستطيع التوسع أكثر في حجم الشبكة .

Advantages of Integrated IS-IS OSPF Areas Area 0 Area 2 Totally Stubby Router LSA Router LSA Network LSA Network LSA Summary LSA External LSA IS-IS Areas Área 49.0002 L1 LSP L1 LSP L2 LSP Supports CLNP and IP More extensible through TLV design

- *- الفروق بين بروتوكول IS-IS و بروتوكول OSPF صغيرة ولكنها موجودة.
- يقوم برتوكول OSPF بإرسال LSAs بإحجام صغيرة ولكن كثيرة . أما بروتوكول IS-IS فقيوم بإرسال التغيرات كلها دفعة واحدة ولكن في رسالة واحدة LSP .
 - ـ يستخدم بروتوكول OSPF نظام IP address ولكن IS-IS يستخدم نظام
 - بروتوكول IS-IS اقل استخدام لي CPU الخاص بي Router

- يستطيع بروتوكول IS-IS أن يستخدم IPV6 بكل سهولة

Summary of Differences between OSPF and Integrated IS-IS

The table summarizes the differences between OSPF and Integrated IS-IS.

OSPF	Integrated IS-IS
Area border inside routers (ABRs)	Area border on links
Each link in only one area	Each router in only one area
More complex to extend backbone	Simple extension of backbone
Many small LSAs sent	Fewer LSPs sent
Runs on top of IP	Runs on top of data link layer
Requires IP addresses	Requires IP and CLNS addresses
Default metric is scaled by interface bandwidth	Default metric is 10 for all interfaces
Not easy to extend	Easy to support new protocols with new TLV tuples
Equipment, personnel, and information more readily available	Equipment, personnel, and information not as easily available

*- تفضل المؤسسات أن تختار بروتوكول OSPF عن بروتوكول IS-IS وذلك لكثرة التقنين الذين لديهم دراية كاملة عن بروتوكول و هذا البروتوكول لديه شعبية كبيرة و لكن بعد كما قرننا عن بروتوكول و OSPF فانه يستخدم أسلوب تقسيم المناطق بكثرة مثل standard area-stub area وغيرها من المناطق التي تعرفنا عليها ولكننا سنرى انه لا يوجد سوى منطقتين في بروتوكول IS-IS وسنتعرف على سهولة إعدادات هذا البروتوكول.

Performing IS-IS Routing Operations

*- هذا الجزء هو أهم جزء في التعرف على بروتوكول IS-IS وهو الجزء الخاص بى العنونة ip addressing بكل أجزائه في هذا الجزء .

*- بسم الله الرحمن الرحيم: غير اى نظام أخر أن بروتوكول IS-IS يستخدم في العنونة نظام خاص به و هو (CLNS) connectionless network service), وذلك لنن هذا النظام صمم لكي يستخدم هذه الخدمة غير اى بروتوكول أخر, وحتى إذا كان جهاز (Router (IS) الذي سنستخدمه في عملية Routing لا يقوم بعملية Routing ألا فقط إلى Routing فأنه يجب أن يستخدم CLNS

(ملحوظة) **- عندما نذكر كلمة ip addressing فنحن هنا نقصد بروتوكول TCP/IP مثل 192.168.1.1 فنحن هنا نقصد بروتوكول 49.0001.0000.0c12.3456.00 ولكننا سنرى مؤخرا أن شكل العنونة أو ما سنعرف بعد بضعة سطور هو وذلك حتى نتخيل ما نتكلم عنه _**

*- عندما نستخدم بروتوكول CLNS في عنونة جهاز Router فأن العنوان المستخدم يعرف جهاز Router *- عندما نستخدم بروتوكول CLNS في عنونة جهاز Router (IS) .

*- عندما يقوم بروتوكول CLNS بوضع عنوان إلى جهاز Router فان هذه العملية تسمى بى $^{\circ}$ CLNS بوضع عنوان إلى جهاز Router في بروتوكول IS-IS المحالية ip addressing في بروتوكول ip addressing في بروتوكول $^{\circ}$ NSAP = TCP/IP و هذا هو اسمه $^{\circ}$ NSAP = TCP/IP مقسم إلى 4 أجزاء وكل جزء اسمه $^{\circ}$ المجزاء $^{\circ}$ المحالية والمحالية والى 5 أجزاء

*- NSEL : هو NSAP SELECTOR وهو الجزء الأخير في العنوان 00 هو يقول أن هذا العنوان خاص بجهاز Router

*- NSAP مكتوب بي hexadecimal و هو مقسم إلى NSAP

*- لا تقلق وتشعر أنك تقرئ طلاسم في هذا الجزء سنبتدئ بتعرف ما هو NSAP و NET و العنونة CLNS في بروتوكول IS-IS.

NSAP Addresses

OSI Addresses

- OSI network layer addressing is implemented with NSAP addresses.
- An NSAP address identifies a system in the OSI network; an address represents an entire node, not an interface.
- Various NSAP formats are used in various systems, because different protocols may use different representations of NSAP.
- NSAP addresses are a maximum of 20 bytes:
 - Higher-order bits identify the interarea structure.
 - Lower-order bits identify systems within area.

*- CLNS – connectionless network service : هذا هو البروتوكول الذي يقوم بمهمة العنونة وعندما نقوم بعنونة جهاز (Router (IS) فهذه المهمة تسمى بى NSAP address ويختلف هنا نظام العنونة هنا عن نظام IP address العادي ففي الأنظمة الأخرى فأننا نقوم بوضع ip address إلى كل Interface موجود على جهاز Router ولكن في بروتوكول IS-IS يضع NSAP أو عنوان واحد فقط على جهاز Router يقوم بتعريف كل من التالي .

Typical NSAP Address Structure

The simplest NSAP format used by most companies running IS-IS as their IGP is as follows:

- · Area address (must be at least 1 byte)
 - AFI set to 49
 - Locally administered; thus, you can assign your own addresses.
 - Area ID
 - . The octets of the area address after the AFI.
- System ID
 - Cisco routers require a 6-byte system ID.
- NSFI
 - Always set to 0 for a router.

*- العنونة في بروتوكول IS-IS باستخدام NSAP

- يقسم العنوان إلى 3 أجزاء جزء خاص بى عنوان المنطقة Area address و جزء الثاني خاص بى System id عنوان جهاز (IS) Router و الجزء الثالث خاص بى NSEL أو نوع الجهاز إذا كان Router أو جهاز أخر.

*- قلنا سابقا أن NSAP مقسم إلى 3 أجزاء وتم تعريف هذه الثلاثة أجزاء بسميات وهذه المسميات هي initial domain identifier (IDI) و The authority and format identifier (AFI) initial domain part (IDP)

*- وتم الاتفاق على ما يلي أن يكون الجزء الخاص بالعنونة للمؤسسات أو ما نعرفه بى Private ip address أن Private أن يبدئ برقم 49 وهذا هو المهم في هذا الجزء أن NSAP الذي سنستخدمه يجب إن يبدئ برقم 49 وهذا الجزء يسمى بى AFI



*- ومن أمثلة NSAP الأخرى و المعروفة عالمية وزارة الدفاع الأمريكية تستخدم أرقام 47.0006 في تركيبة العنونة الخاصة بها.

*- الجزء الأول في العنوان هو 49.0001 وهو يمثل عنوان المنطقة أو Area id وهو مقسم إلى جزئيين AFI 49 و الجزء الأكبر 0001 وهذا يعنى أن هذا Router موجود في منطقة رقم area 1 تحت عنوان رقم private ip 49

*- الجزء الثاني system ID وهو مكون من 6 byte وهو byte وهذا هو عنوان system ID وهذا هو عنوان Router ويمكن مثلا أن نضع NSAP الخاص بجهاز (Router (IS) مثل

49.0001.1111.1111.111.00 ونقرئ NSAP كالتالي 49.0001 هو عنوان المنطقة و

Router (IS) دليل على أن هذا جهاز Router (IS) و الجزء الأخير NSEL دليل على أن هذا جهاز byte (1) قيمته تساوى 00 و هو يساوى (1)

*- أخر جزء NSEL يجب أن تكون قيمته تساوى 0 وهذا قيمته عندما يوضع على جهاز (Router (IS

For example, you might assign 49.0001.0000.0c12.3456.00, which represents the following:

- AFI of 49
- Area ID of 0001
- System ID of 0000.0c12.3456, the MAC address of a LAN interface
- NSEL of 0


*- و أهم جزء انه يمكنك استخدام MAC address خاص بى serial interface لكي يكون هو System ID الخاص به .

*- كما نعرف فأن طريقة العالمية تنقسم إلى 3 أنواع من العنونة Public ip address range *- كما نعرف فأن طريقة العالمية تنقسم إلى 3 أنواع من العنونة special uses ip address range - privet ip address range

 \star - كذلك قامة منظمة ISO بى تقسم العنونة في NSAP إلى أنواع وذلك حسب القانون رقم ISO 10589 standard

AFI Value	Address Domain		
39	ISO Data Country Code (DCC)		
45	E.164		
47	ISO 6523 International Code Designator (ICD)		
49	Locally administered (private)		

Identifying Systems in IS-IS: Area Address




The area address uniquely identifies the routing area, and the system ID identifies each node.

- All routers within an area must use the same area address.
- An ES may be adjacent to a router only if they share a common area address.
- Area address is used in Level 2 routing.

*- الجزء المهم في هذه الصورة أنه يجب أن يكون كل أجهزة (Router (IS) الموجودين في نفس المنطقة أن area id يكون لهم نفس عنوان المنطقة بكل بساطة وهذا يكفى أن يتعرف جهاز Router على المنطقة بكل بساطة وهذا يكفى أن يتعرف جهاز Router (IS) فأنه الموجود بها, عندما يريد جهاز (Router (IS) أن يقوم بعملية Routing (إرسال رسالة خارج منطقته) فأنه يقوم بإرسالها إلى Level 2 IS .

Identifying Systems in IS-IS: System ID



- System ID in the address used to identify the IS; it is not just an interface. Cisco supports only a 6-byte system ID.
- System ID is used in Level 1 routing and has to be unique within an area.
- System ID has to be unique within Level 2 routers that form the routing domain.
- General recommendation: use domain-wide unique system ID.
 - This may be MAC (for example, 0000.0c12.3456) or IP address (for example, 1921.6800.0001) taken from an interface.

*- Level 1 intra-area routing is based on system IDs: المستوى الأول من عمليات Router : المستوى الأول من عمليات Router وهو يكون بين أجهزة (Router (IS) من داخل نفس المنطقة الواحدة , كل جهاز Router (IS) في نفس المنطقة الواحدة يجب أن يكون له System ID الخاص بكل (IS) Router على مستوى Domain

*- Level 2 Routing : كل الأجهزة (ISs) Routers الموجودة في المستوى الثاني تتعرف على بعضها عن طريق Domain أيضا, وكذلك يجب أن يكون لم system id كله.

NET Addresses

OSI Addressing: NET Addresses


- NSAP address includes NSEL field (process or port number)
- NET: NSAP with a NSEL field of 0
 - Refers to the device itself (equivalent to the Layer 3 OSI address of the device)
 - Used in routers because they implement the network layer only (base for SPF calculation)

*- كما تحدثنا سابقا أنه يوجد جزء في NSAP يسمى بى NSEL وتكون قيمته تساوى 0 و هو رقم يوضح نوع الجهاز وقلنا أن قيمته عندما يوضع على جهاز Router يساوى 0 و هذا هو NET

- يتم وضع قيمة NET داخل LSP وترسل إلى أجهزة ISs داخل Domain .

The NET refers to the device itself; that is, it is the equivalent of the Layer 3 OSI address of that device.

Subnetwork Point of Attachment (SNPA) and Circuit



SNPA is equivalent to Layer 2 address; for example:

- · Virtual circuit ID (DLCI on Frame Relay)
- MAC address on LAN interfaces

Interfaces uniquely identified by circuit ID:

- · On point-to-point interfaces, SNPA is used.
- On LANs, circuit ID concatenated with six-octet system ID of a designated IS to form seven-octet LAN ID (for example, 1921.6800.0001.01) is used.
- Cisco routers use host name instead of system ID (for example, "R1.01").

*- (SNPA فانه يوجد تعرف جديد اسمه SNAP يستخدم في الإشارة إلى جهاز Router نفسه و التفرقة بين Wan فأنه يوجد تعرف جديد اسمه SNAP يستخدم في الإشارة إلى جهاز Router نفسه و التفرقة بين الأجهزة الأخرى الموجودة على Wan , مثل Real ip الخاص بجهاز Router ما , ولذلك تستخدم تركيبة من Mac address و Mac address أو System id لكي تميز من أين أتت هذه الرسالة و إلى أين تتوجه على شبكة WAN .

IS-IS Routing Levels

*- في هذا القسم سنتحدث عن الثلاثة أنواع المختلفة من Routing داخل بروتوكول IS-IS .

Level 1, Level 2, and Level 1-2 Routers

Level 1 (like OSPF internal nonbackbone routers):

- Intra-area routing enables ESs to communicate.
- Level 1 area is a collection of Level 1 and Level 1-2 routers.
- Level 1 IS keeps copy of the Level 1 area LSDB.


Level 1-2 (like OSPF ABR):

- · Intra-area and interarea routing.
- Level 1-2 IS keeps separate Level 1 and Level 2 LSDBs and advertises default route to Level 1 routers.


Level 2 (like OSPF backbone routers):

- Interarea routing.
- Level 2 (backbone) area is a contiguous set of Level 1-2 and Level 2 routers.
- Level 2 IS keeps a copy of the Level 2 area LSDB.
- *- تحدثنا عن الثلاثة أنواع من عمليات Routing مع بروتوكول IS-IS ولكن هنا سنتكلم بوضوح أكثر مع توضيح للصور.
 - *- Level 1 Routing : يكون بين أجهزة IS ولكن داخل المنطق فقط (inter area)
- *- Level 1-2 Routing : يكون بين أجهزة IS من المستوى الأول و أجهاز IS Level 1-2 وذلك إذا أراد جهاز IS إن يتحدث إلى منطقة أخرى فجهاز IS level 1-2 مثل ABR هو المسنول عن التحدث إلى المناطق الأخرى .
 - *- Level 2 Routing : يكون بين أجهزة IS level 1-2 و أجهزة IS level 2 هي أجهزة Routing : فكل الذي تعرفه NSAP الخاص بأجهزة IS level 1-2 وذلك لكي تقوم بعملية بين المناطق
 - *- أخر جزء هو أنك يمكن أن تقوم بتوصيل أجهزة IS level 1-2 مع بعضها البعض دون إن تحتاج إلى Level 2 IS وذلك لأن 1-2 IS level 1-2 بكل بساطة تستطيع أن تتعرف على بعضها وذلك لأنها تحتوى على مميزات Level 2 و Level 2
 - *- الصورة التالية توضح إننا قمنا بتوصيل 2-1 Level بي Level 2
 - *- الصورة التي تليها توضح توصيل 2-1 Level مع بعضهم البعض

Level 1-2 with level 2



Level 1-2 with level 1-2



Intra-Area and Interarea Addressing and Routing

* في هذا الجزء نتحدث عن intra-area و inter area - كيف نقوم بي addressing و عملية Routing

Addressing and Routing

- Area address is used to route between areas; system ID is not considered.
- System ID is used to route within an area; area address is not considered.

*- بروتوكول IS-IS هو يتبع جميع تعليمات OSI model ولذلك نرى أن IS-IS الخاص به على area id شكل hexadecimal هو خاص بعنوان المنطقة NSAP address و نجد أن أول جزئيين في NSAP address هو خاص بعنوان المنطقة ويتكون من byte 16.

*- بروتوكول IS-IS يستخدم system id في عملية Intra routing اى عمليات Routing داخل نفس المنطقة فإذا كانت IS-IS من نفس المنطقة , فيتطابق عنوان المنطقة مع بعضه و الاختلاف system id في العنوان يكمن في system id و لذلك عمليات Routing من نفس المنطقة تكون عن طريق system id

*- بروتوكول IS-IS يقوم بعمليات Routing إلى مناطق أخرى عن طريق Area id وطريق سريان (المسارات التي تسلكها Packet) يكون كالتالي .

- تذهب packet من (level 1 IS) إلى (level 1-2 IS) وذلك لنن (level 1-2 IS) تعرف كل من Topology و بالعكس فيجب إن يتبادل كل منهم LSDB التي لديه لكي يتم التعرف على شكل Topology الخاصة بالشبكة الكبيرة التي هو جزء منها (intra-area)

*- أما (level 1 IS) فهي فقط تعرف (inter-area) أو المنطقة فقط التي توجد بها Topology .

OSI IS4S Routing Logic

Level 1 router: For a destination address, compare the area address to this area.

- If not equal, pass to nearest Level 1-2 router.
- . If equal, use Level 1 database to route by system ID.


Level 1-2 router: For a destination address, compare the area address to this area.

- If not equal, use Level 2 database to route by area address.
- If equal, use Level 1 database to route by system ID.

*- عندما يقوم (end host) ES بالتحدث إلى ES (end system) أخر فأنه يقوم بإرسال Packet إلى area إلى area أقرب I Packet أولا يقوم بمقارنة — area أولا يقوم بمقارنة — Packet أولا يقوم بمقارنة — Packet الخاص بى Packet فإذا كانت من نفس المنطقة يقوم بالبحث عن system id داخل database الخاصة به (Level 1 database) ثم يقوم بإرسال Packet إليه.

*- الحالة الثانية إذا كان العنوان الموجود في Packet (NSAP), لا يطابق area id الخاصة بى نفس المنطقة فيقوم Packet إلى Packet عن طريق default Route لديه, بإرسال Packet إلى Packet المنطقة فيقوم بالبحث داخل Level 2 database الموجودة على IS level 1-2 الموجودة على IS level 1-2 IS فإذا كانت تطابق ما لديه يقوم بإرسالها إلى level 2 IS (back bone) وإذا كانت لا تطابق يقوم بإرسالها إلى level 2 IS (back bone) .

Example: Identifying Systems: OSI Addressing in Networks



*- مثال R7 يريد التحدث إلى R9 فيقوم بمقارنة area id فيجد أنها لا تطابق ما لديه داخل R5 العامدة العامد

- يقوم R5 بالبحث داخل level 1 database و يقوم بمقارنة area id التي لديه فلا يجدها فيقوم R9 بالبحث داخل topology database level 2 database التي لديه ليجد أفضل طريق إلى R9 فيقوم بالبحث عن system id ويجد إن أفضل طريق من خلال R3 ليصل إلى 49.00CC
 - R3 يقوم بمقارنة العنوان لديه فلا يجده فيقوم بمقارنته داخل Level 2 topology database في البحث ولكن الخاصة به ليجد إن أفضل طريق خلال R1 وفي هذه الحالة R3 لا يستخدم system id في البحث ولكن يستخدم عنوان المنطقة 49.00CC area id
- R1 يقوم بمقارنة العنوان لديه داخل Level 2 topology database لكي يختار أفضل طريق لكي يصل إلى هذه المنطقة فيقوم بإرسال الرسالة إلى R8
 - R8 يجد إن عنوان المنطقة يطابق العنوان لديه فيقوم بالبحث داخل Level 1 topology . database بيجد أفضل طريق لكي يصل إلى R9
 - *- هذا مثال جيد يوضح الطريقة التي تتم بها عملية Routing داخل بروتوكول IS-IS

IS-IS PDUs

*- عندما نتحدث عن بروتوكول IS-IS يجب إن نعلم ما هي PDU, ولكي نتعرف على PDU و ما هو مقابلها في البروتوكولات الأخرى فهي تقابل LSA.

*- يعرف OSI model وحدة البيانات في بروتوكول IS-IS على أنها PDU , ويعرف أل frame على packet (or datagram, in the IP environment) , ويعرف أيضا Network PDUs , فيعرف أيضا الكون المعلى أنها Network PDU .

OSI PDUs

PDUs between peers:

- Network PDU = datagram, packet
- · Data-link PDU = frame
- Examples:

IS-IS	Data-link header (OSI family 0xFEFE)	IS-IS header (first byte is 0x83)	IS-IS TLVs
ES-IS	Data-link header (OSI family 0xFEFE)	ES-IS header (first byte is 0x82)	ES-IS TLVs
CLNP	Data-link header (OSI family 0xFEFE)	CLNP header (first byte is 0x81)	CLNS

*- نرى في الصورة مثال إلى الثلاثة أنواع من PDU وهذا هو شكل encapsulation الخاص بها عندما تخرج من جهاز (Router (is , كل البيانات التي ترسل عندما يتحدث IS-IS و ES-IS يتم تغليفها encapsulation , وتصبح على شكل data-link frame .

*- عندما نقوم بعملية Routing بين IS-IS أو ES-IS , فانه يتم وضع البيانات مباشرة داخل , data link layer frame

*- IS-IS PDU يحتوى على variable-length fields (حقل متغير قيمته) وهذا الحقل يتم تغير قيمته) وهذا الحقل يتم تغير قيمته على أساس نوع البيانات التي داخل هذا الحقل ويسمى بى TVL

IS-IS PDUs

- IS-IS PDUs are encapsulated directly into a data-link frame.
 There is no CLNP or IP header in a PDU.
- IS-IS PDUs are as follows:
 - Hello (ESH, ISH, IIH)
 - LSP
 - PSNP (partial sequence number PDU)
 - CSNP (complete sequence number PDU)

 \star - و ألان نتكلم عن PDU وهي مثل LSA packet في بروتوكول ospf تقوم بنفس نوع وظيفتها . - يوجد أربعة أنواع من PDU وسنتكلم عنهم .

Hello PDU : وهي وسيلة تعرف الأجهزة الموجودة في الشبكة بكل أنوعها على بعضها البعض , عندما يقوم ES hello (ESH) يكون اسمها Router (IS) إلى جهاز (ES hello (ESH) يكون اسمها Router (IS) وعندما يرسل جهاز (Router (IS) وعندما يرسل جهاز (Intermediate System Hello (ISH) وسالة للحال المحال ال

LSP: هذه الرسالة تقوم بتوزيع link-state information وهي رسالة تستخدم بيانات خاصة بي المسارات paths الموصل بها جهاز Router

Partial sequence number PDU (PSNP) : وهي رسالة تستخدم عندما يتم استلام بيانات عن الشبكة رسالة acknowledge وهي تستخدم أيضا عندما يتم طلب إعادة إرسال البيانات لوجود نقص request missing pieces of link-state information

Complete sequence number PDU (CSNP) : وهي رسالة تستخدم عندما يتم طلب أو تزامن LSDB من جهاز (LSDB من

Link-State Packets

*- هذا الجزء يشرح كيف يستخدم جهاز (Router (IS رسائل Roys .

A Link-State Packet Represents Router

LSP Header
TLV IS Neighbors
TLV ES Neighbors
TLV

- Router describes itself with an LSP
- LSP header contents include:
 - PDU type, length, LSP ID, sequence number, remaining lifetime
- TLV variable-length fields:
 - IS neighbors
 - ES neighbors
 - Authentication information

*- يقوم جهاز IS بوضع توصيف له داخل LSP و يتضمن LSP header و TLV و هو اختصار إلى كلمة variable-length fields

*- تحتوى LSP header على:

1- نوع رسالة PDU و حجم الرسالة

LSP ID -2

LSP sequence number : وهي رسالة تأكيد أنه تم استلام الرسالة بنجاح ولا يوجد بها مشكلة
 لوقت المتاح و المتبقى لاستلام الرسالة التالية من LSP و وقت انتهاء صلاحية الرسالة .

- *- تحتوى حقول TVL على كل من:
- network topology , وذلك لكي يقوم ببناء , Routers (ISs) من هم جيرانه من
 - 2 من هم جيرانه من ES
- 3 بيانات خاصة عن Authentication information التي تقوم بي حماية routing updates
- 4 وتحتوى على ip address الخاص بي اي جهاز في الشبكة إذا كان يوجد فيها من يستخدم 10 V4

LSP Header

LSPs are sequenced to prevent duplication of LSPs.

- · Assists with synchronization.
- · Sequence numbers begin at 1.
- Sequence numbers are increased to indicate the newest LSP.

LSPs in LSDB have a remaining lifetime.

- Allows synchronization.
- Decreasing timer.
 - *- تحتوى رسالة LSP على رقم مسلسل sequence numbers وهذا الرقم يسمح لها بي .
 - إن جهاز Router لديه أخر تحديث على الشبكة, وانه يستخدم احدث LSP
 - حمايتها من عدم وجود تشابه لى الأجهزة الموجودة في الشبكة
- *- هذه sequence number الموجودة في رسالة LSP تحمى جهاز Router LSP من إن يستلم معلومات قديمة فإذا استلام رسالة قيمتها 1 فان هذه الرسالة تحتوى على بيانات LSP قديمة
- * كما كان يوجد وقت معين تنتهي فيه صلاحية $_{\rm LSA}$ وينتظر التحديث أو تعتبر إن هذه العلاقة انتهت فيوجد وقت معين خاص بي $_{\rm LSP}$ وقيمته $_{\rm LSP}$ ثانية .

LSP TLV Examples

TLV	Type Code	Length Field	Value Variable Length
Area address	1	Area ID length + 1	Areas
Intermediate system neighbors	2	Neighbor count + 1	IS neighbors
IP internal reachability	128	Number of connected prefixes	Connected IP prefixes — 4-byte metric, 4-byte prefix, 4-byte mask
IP external reachability	130	Number of redistributed prefixes	Redistributed IP prefixes — 4-byte metric, 4-byte prefix, 4-byte mask

Each set of information, called a "tuple," includes a type code, length field, and value.

 * - كل LSP تحتوى على معلومات عن الشبكة التي بها و جهاز Router الذي قام بنشرها , LSP header وهذه المعلومات تكون موجودة داخل حقول TLV والتي تكون موجودة تحت TVL بكلمة TVL ويشار إلى TVL بكلمة TVL تسمح لها TVL ومناعة وهذا هو الذي يسمح إلى بروتوكول TVL إن يحمل داخل TVL كل من TVL و TVL و TVL و TVL على مختلفة وهذا هو الذي يسمح إلى بروتوكول TVL إن يحمل داخل TVL على من TVL و TVL و TVL و TVL و TVL و TVL على مناعامل مع كل منهما بكل سهولة .

Implementing IS-IS in NBMA Networks

*- في هذا القسم سنقوم بشرح بروتوكول IS-IS في IS-IS في Nonbroadcast Multiple Access . Designated Intermediate System (DIS) , وسنتحدث عن ما هو


Broadcast Mode

- · Used for LAN and multipoint WAN interfaces.
- Adjacency is recognized through hellos; separate adjacencies for Level 1 and Level 2.
- Designated IS (DIS) creates a pseudonode and represents LAN.
- DIS for Level 1 and Level 2 may be different.
- · DIS is elected based on these criteria:
 - Only routers with adjacencies are eligible.
 - Highest interface priority.
 - Highest SNPA (MAC) breaks ties.
- There is no backup DIS.

point-to-point و Broadcast وهما IS-IS و هما IS-IS و الشبكات في بروتوكول IS-IS في بروتوكول IS-IS في كل منهما إن شاء الله .


*- بسم الله: كما نعلم الفرق الكبير بين ospf وpoint-to-point وminert-area سنقوم بشرح ABR (area boarder router على ospf (area boarder router وهو مهمته إن يكون هو نقطة النهاية و المسئول عن التحدث إلى المناطق الأخرى وهو كما قلنا من قبل كذلك يستخدم IS-IS جهاز (IS) Router (IS) تكون مهمته إن يتحدث إلى المناطق الأخرى وهو كما قلنا من قبل كذلك يستخدم Level 1-2 IS جهاز (Public و الثاني من الممكن من ما تحدثنا عنه من قبل إن يكون لديك مفهوم ما هو يجب إن يكون من المستويان الأول و الثاني من الممكن من ما تحدثنا عنه من قبل إن يكون لديك مفهوم ما هو الخرى بى Level 1-2 IS ولكننا سنتحدث عنه بصورة أكثر توضيح , ويسمى جهاز IS المسئول عن التحدث بالمناطق الأخرى بى Designated IS (DIS) و وتم تبادل 1 SS level مع كل الأجهزة الموجودة في داخل المنطقة الواحدة وذلك عن طريق HI وبذلك يتم تزامن synchronize جميع أجهزة الملوب DIS وغالبا نقوم بربط هذه الأجهزة عن طريق LAN interface وكما نعرف انه في هذه الحالة يتم استماع إلى رسائل (IS-IS hello) عن طريق broadcast وسالزدعد.

*- إذا كنا نستخدم أسلوب في الربط Point-To-point فنحن بذلك نستخدم الربط على شبكة Wan وأيضا يوجد في wan وأيضا يوجد في wan وإذا لم يكن من هذا المستوى ممكن إن يكون IS level 2 وإذا لم يكن من هذا المستوى ممكن إن يكون IS level 2.



- *- سنتحدث عن الصورة السابقة, نرى أنه أولا أن DIS هو جهاز (Router (IS) من المستوى . Level 1-2 IS
- *- ما هو Level 1-2 IS : هو جهاز (IS) Router (IS لديه نوعين من قواعد البيانات 2 kind of database , النوع الأول خاص بى المنطقة التي هو مسئول عنها area , ويكون لديه LSDB الخاصة بهذه المنطقة ويقوم بعملية التزامن مع باقي الأجهزة الموجودة في نفس منطقته حتى تبقى Database مطابقة مع كل الأجهزة .
- *- ثانيا قاعدة بيانات خاصة بى Level 2 وهى يوجد فيها next hob أو جهاز Router IS الذي متصل به مباشرة في منطقة أخرى و أيضا لديه صورة كاملة عن الشبكة الخارجية Wan التي هو جزء منها
 - * ويجب أن نعلم إن Interface الذي متصل بي LAN area أو المنطقة التي هو موجود بها يكون يجب إن نقوم بتحديده انه من المستوى الأول وذلك عن طريق أمر سنتحدث عنه في جزء التطبيق العملي .
 - *- وأيضًا interface الذي يربطه بالشبكة الخارجية نقوم بتحديد مستواه Level 2
- *- يتم اختيار DIS عن طريق Level highest priority إذا كان يوجد أكثر من واحد Router في نفس المنطقة ولهم نفس المستوى Level 1-2 فكيف يقوم بروتوكول IS-IS بالتفضيل بينهم واختيار أيهم يصبح , DIS بما قمنا سابقا وذلك عن طريق اختيار Router صاحب اعلي قيمة priority ولكن كل أجهزة Router , كما قمنا سابقا وذلك عن طريق اختيار priority صاحب اعلي قيمة ولذلك إذا أردنا إن نفضل احد هذه Router لها نفس قيمة (64) priority وهي قيمة وpriority يدويا وسنتعرف على هذه الطريقة في الجزء العملي .
 - *- لا يوجد DR أو BDR في بروتوكول IS-IS كما يوجد في OSPF لذلك على كل الأجهزة عمل Synchronize مع جهاز DIS
 - *- لا يوجد ASBR في بروتوكول IS-IS .
 - *- شكل الأمر الذي يتحكم في priority number-value [level-1 | level-2]. : priority و قيمة priority تبدأ من 0 إلى 127.

*- سنتحدث هنا عن Level 2 IS



*- Level 2 IS : هي Backbone في بروتوكول IS-IS وتحتوى على database خاصة فقط بى *- Level 2 IS فهي تتعامل Level 1 and 2 فهي تتعامل Level 1 and 2 فهي تتعامل مع Level 2 database and level 2 interface مع

كان يجب إن نتحدث عن هذه الجزئية مرة أخرى حتى يكون لدينا تصور عن عمل هذا البروتوكول وشكل الشبكة التي يعمل بها وسنتحدث عنها مرة أخرى بطريقة أكثر وضوح في تطبيقات الجزء العملي وكما يقول الأستاذ جيرمى أن كل الأجزاء تتفق وتوضح وتركب مع بعضها في الجزء العملي .

^{*-} مثل إذا أراد R1 إن يتحدث إلى R4 يجب إن يقوم بإرسال PDU إلى M1 ثم يقوم بالبحث داخل Database الخاصة به وقلنا من قبل انه عندما تتحدث inter-area مع بعضها فيتم البحث و المقارنة برقم المنطقة area id بعد أن يجد M1 أفضل طريق إلى R4 عن طريق استخدام خوارزمية وحسابات SPF فيقوم بإرسال PDU إليه

^{*-} يجب إن تمد Level 2 IS الأجهزة التي متصلة بها من مستوى Level 1-2 IS بى قاعدة البيانات الخاصة بى العاملة عن wan التي متصلة بها

^{*-} يفضل إن يكون هناك Router level 2 IS حتى يكون هناك نسخة احتياطية منها ويجب إن توصل كل الأجهاز الثاني بدون إن يحدث عطل في الشبكة ويتميز هنا بروتوكول IS-IS بسرعة استيعاب التغيرات داخل الشبكة

LSP and IIH Levels

* في هذا الجزء سنتحدث عن أنواع رسائل LSP and IIH في كل من (LSP and IIH) Point-To-Point و

Level 1 and Level 2 LSPs and IIHs

- The two-level nature of IS-IS requires separate types of LSPs: Level 1 and Level 2 LSPs.
- DIS is representative of LAN:
 - DIS sends pseudo-Level 1 and pseudo-Level 2 LSPs for LAN.
 - Separate DIS for Level 1 and Level 2.
- LSPs are sent as unicast on point-to-point networks.
- LSPs are sent as multicast on broadcast networks.
- LAN uses separate Level 1 and Level 2 IIHs; sent as multicast.
- Point-to-point uses a common IIH format; sent as unicast.

*- Level 1 and Level 2 LSP : كل جهاز IS يقوم باستخدام نوعين من LSP , IIH ويقوم بفصل نوع هذه الرسائل عن بعضها بحيث انه يوجه هذه الرسائل تصل فقط إلى Level 1 IS و رسائل فقط تصل إلى Level 2 IS .

*- يقوم IS Route بتكوين Pseudo هذه الكلمة تعنى انه عندما يقوم DIS بنشر Is Route هذه الكلمة تعنى انه عندما يقوم الشبكة الخارجية link-state information فيقوم بوضع بيانات عن الشبكة الداخلية level 1 أو عن الشبكة الخارجية LSP حسب إلى أين تتجه هذه LSP فيقوم بوضع شرح للشبكة داخل code اسمه pseudo code وهو على شكل لغة برمجة وهذه صورة توضح شكل pseudo code

```
function Dijkstra(Graph, source):
       // Initializations
                                                         // Unknown distance function from source to v
        previous[v] := undefined // Previous node in dist[source] := 0 // Distance from sot Q := the set of all nodes in Graph // All nodes in the graph are unoptimized - thus are in Q
                                                         // Previous node in optimal path from source
// Distance from source to source
        while Q is not empty:
                                                          // The main loop
              u := vertex in Q with smallest dist[]
 9
               remove u from O
10
              for each neighbor v of u:
                                                           // where v has not yet been removed from Q.
                   alt := dist[u] + dist_between(u, v)

// dist[u] is never infinity since we initialized dist[source] := 0
12
                   if alt < dist[v]
                                                         // Relax (u,v,a)
                        dist[v] := alt
                         previous[v] := u
15
        return previous[]
```

*- ليس مطلوب منا إن نفهم ما هو مكتوب داخل pseudo code ولكن نعرف ما هي مهمته ومهمته هي شرح المعلومات التي داخل (link state information (LSP

*- في شبكة LAN وغالبا تكون intra-area يقوم (IS) DIS (IS) بنشر LSP على جيرانه من أجهزة IS ويتبادلوا هذه الرسائل بينهم وذلك على مستوى Lav حتى يتم تزامن (synchronization) بينهم وذلك على مستوى Level 1 IS

*- يقوم جهاز (IS) DIS (IS) بفصل نوع رسائل PDUs وتوزيعها على ISs جيرانه عن طريق area-id فإذا قام ISs من نفس منطقته بإرسال رسالة LSP PDU إلى DIS فيقوم DIS بمقارنة area-id الخاصة به لأدا قام ISs من نفس منطقة أخرى فيقوم بحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بى Level 1 database ثم يعوم بالرد عليها بنفس نوع الرسالة IH PDUs من مستوى level 1 is ويتم التعرف على بعضهم وتبادل رسائل IH, LSP, PSNP, CSNP

- أما إذا كانت كان area-id مختلف عنه فيقوم بالتميز إن هذه الرسائل من level 2 is ويقوم بالتعامل معها بنفس الطريقة السابقة ولكن على مستوى level 2 IS

*- Level 1 and Level 2 IIH : رسائل (IS-IS hello) هي الرسائل التي يتم تبادلها بين أجهزة LSDB لكي تتعرف على بعضها وتصبح جيران neighbors ثم يقوما بمرحلة تبادل ESDB وهذه الرسائل يتم تبادلها كل 10 ثواني ولكن يمكن تغير هذا الوقت (لا ينصح به) يتم تبادل هذه الرسائل عن طريق multicasts to a multicast وذلك في كلتا الحالتين Level 1 and level 2 , ويوجد خاصية طريق Hold time في هذه الفترة يعتبر هذا الجار تم فصله .

*- يتم تبادل رسائل hello PDUs في حالة Point-To-Pint عن طريق hello PDUs

Comparing Broadcast and Point-to-Point Topologies

Comparing Broadcast and Point-to-Point Topologies

	Broadcast	Point-to-Point
Usage	LAN, full-mesh WAN	PPP, HDLC, partial-mesh WAN
Hello timer	3.3 sec for DIS else 10 sec	10 sec
Adjacencies	n (n-1) / 2	n-1
Uses DIS	Yes	No
IIH type	Level 1 IIH, Level 2 IIH	Point-to-point IIH

^{*-} في الصورة السابقة نرى مقارنة بين broadcast و point-to-point وتضم نوع الشبكة التي يستخدم فيها كل نوع , عداد الوقت , معادلة خاصة بى pseudo code, أين يستخدم DIS و نوع رسائل Hello

LSDB Synchronization

*- في هذا الجزء سنتحدث عن تزامن قواعد البيانات LSDB synchronization

LSP Flooding


- Single procedure for flooding, aging, and updating of LSPs.
- Level 1 LSPs are flooded within an area.
- Level 2 LSPs are flooded throughout the Level 2 backbone.
- Large PDUs are divided into fragments that are independently flooded.
 - Each PDU is assigned an LSP fragment number, starting at 0 and incrementing by 1.
- Separate LSDBs are maintained for Level 1 and Level 2 LSPs.
- *- عملية التحديث update داخل بروتوكول IS-IS تقوم على نشر رسائل update *- عملية التحديث LSPs داخل LSPs .
- *- وعمليا يقوم جهاز Router IS باستقبال رسالة LSP من جاره ونشرها مرة أخرى إلى جيرانه ماعدا الجار الذي تم استقبال هذه الرسالة منه .
- *- الرسائل من نوع 1 level يتم نشرها داخل intra-area و الرسائل من نوع 2 level يتم نشرها داخل Back bone area
 - *- كل جهاز IS يقوم بتكوين رسائل LSP الخاصة به وهذه الرسائل يتم ألحاق system id الخاص بى Router (is) الذي قام بتكوينها , ثم بوضع على كل رسالة Router (is) الذي قام بتكوينها , ثم بوضع على كل رسالة TVL يبدأ الترقيم من *0 إذا وصل الترقيم إلى اعلى رقم يمكن وضعه في حقل TVL يبدأ الترقيم مرة أخرى من
 - *- يقوم جهاز IS-IS بتفرقة LSDB الخاصة بي level 2 عن قاعدة البيانات الخاصة بي Level 2
 - *- مرحلة استلام LSP PDU: عندما يستلم IS رسالة LSP PDU يقوم بفحص PDU عن طريق فحص checksum قيمة الرقم المسلسل كم أخر رقم رسالة وصلته ويقوم بمقارنة هذا الرقم بما وصله, ويقوم برفض اى رسالة LSP تعدت الوقت المسموح بها.

LSDB Synchronization

LSDB Synchronization


- SNP packets are used to ensure synchronization and reliability.
 - Contents are LSP descriptions
- PSNP is used for the following:
 - For acknowledgment of LSPs on point-to-point links
 - To request missing pieces of LSDB
- · CSNP is used for the following:
 - Periodically by DIS on LAN to ensure LSDB accuracy
 - On point-to-point link when the link comes up
- \star يستخدم بروتوكول IS-IS رسالة Sequence number PDUs (SNPs) و الكي يتأكد من وصول LSP_S والكي يقوم بتصليح قاعدة البيانات LSDB, هناك نوعين من هذه الرسالة هما LSP_S ويستخدم هذين النوعين في كل من Rroadcast, point-to-point
- *- رسانل CSNPs and PSNPs : يستخدموا نفس شكل frame و يوجد في هذه الرسانل « CNSP تحتوى على summarized LSP information , و الفرق بين هذين النوعين إن رسالة PSNP تحتوى على summaries of all LSPs in the LSDB المحتوى الكلى لقاعدة البيانات , أما رسالة PSNP تحتوى على subset of LSP entries جزء صغير من LSDB وذلك لئن رسالة PSNP ترسل عند فقط جزء من LSDB .
- *- رسائل CSNP و PSNP تستخدم سواء في المستوى الأول أو الثاني CSNP و CSNP تستخدم سواء في المستوى الأول أو الثاني SOUTEr و جهاز Router صاحب مهمة لا ADI هو الذي يقوم بتبادل مع جميع الأجهزة في الشبكة .
 - *- ترسل رسانل CSNP بطريقة multicast في خلال فترة كل 10 ثواني على مستوى LAN حتى يتأكد *- ترسل رسانل DIS بطريقة DIS في خلال فترة كل 10 ثواني على مستوى DIS بان جميع الأجهزة مطابقة.
 - *- يتم استخدام رسائل PSNP : في حالة وجود خطئ في استقبال إحدى ملفات CSNP ويقوم DIS ويقوم بإرسالها إلى من طلبها .
 - *- في حالة point-to-point : يتم تبادل رسائل CSNP عندما تكون LINK up ويتم تبادل + في حالة DIS ويتم تبادل Level 1-2 or level 2 IS with level 1-2 is على مستوى DIS ولكن من المستوى

LSDB Synchronization: LAN



*- يتم تبادل رسائل CSNP بين جهاز DIS وكل الأجهزة الموجودة في LAN سواء على مستوى Level 1-2 IS حتى يتم مطابقتها على طريق multicast ويتم تبادل LSDB حتى يتم مطابقتها على كل الأجهزة .


LSDB Synchronization: Point-to-Point



*- يتم تبادل CSNP على مستوى Point-To-Point مرة واحدة فقط وهي عندما تكون Link up وبعد ذلك يتم تبادل رسائل LSP حتى يتم التعرف على network topology وإذا وجد نقص في اى جزء يتم طلب تبادل رسائل PSNP .

LAN Adjacencies

Adjacencies are established based on the area address announced in the incoming IIHs and the type of the router.



*- يتم تبادل رسائل IIH PDU على مستوى LAN ولكن تقوم أجهزة IS بالتفرقة بين رسائل IS level 1 ولكن تقوم أجهزة IS ورسائل IS level 1 بحث أن IS level 1-2 IS , يقوم بوضع كل نوع من الرسائل في قاعدة بيانات مختلفة حسب مستوى الرسالة .

Configuring Basic Integrated IS-IS

*- و الحمد لله نصل إلى الجزء العملي في البروتوكول الذي يضع كل القطع معا لكي يوضح الصورة الكلية للبروتوكول .

Integrated IS-IS in a CLNS Environment

*- هذا الجزء يوضح أنه يجب أن نستخدم CLNS addressing حتى إذا كان جهاز Router يقوم فقط على عملية ip routing .

Integrated IS-IS: Requires NET Addresses

- Common CLNS parameters (NET) and area planning are still required even in an IP environment.
- Even when Integrated IS-IS is used for IP routing only, routers still establish CLNS adjacencies and use CLNS packets.

*- في هذا الجزء تشرح شركة Cisco في كتابها Student Guide أن الجزء الخاص الزى يقوم بعملية تعريف جهاز (IS) Router (IS) و الذي يحدد اسم جهاز Router و المنطقة التي هو موجود بها هو NET تعريف جهاز Route و المنطقة التي هو موجود بها هو 49.0001.1111.1111.000 و فقط لتعريف جهاز Router ولكن Acouters الموجودة على جهاز Router تحتاج إلى ip address لكي تقوم بوظيفتها مثل ربط جهازين Routers مع بعضهما وهنا نتأكد من أن بروتوكول IS-IS يعمل مع ip addressing بطريقة أكيدة , ويقول الكتاب أيضا أنه يجب أن نحدد أين يقع interface الذي سنستخدمه , هل هو يعمل مع Ievel 2 IS أو level 1 IS وهذا هو الفرق المهم في استخدام اي بروتوكول أخر و استخدام بروتوكول IS-IS.

*- يتم تعرف الأجهزة ISs مع بعضها البعض عن طريق (hello protocol data unit PDUs) وبعد ذلك يقوم جهاز SPF لكي تقوم بحساب SPF .

*- بعد ذلك يقوم كل جهاز IS بمقارنة NET address الذي تم التعرف عليه لكي يقوم بتحديد أذا كان هذا الجهاز من نفس منطقته same area أو إذا كان من منطقة مختلفة .

*- يقوم جهاز IS من مستوى Isvel 1-2 بإرسال default Route إلى باقي أجهزة ISs الموجودة في نفس منطقته same AREA التي من المستوى level 1 وبذلك تعرف هذه الأجهزة كيف تستطيع أن تصل إلى الأجهزة الموجودة في المناطق الأخرى.

OSI Area Routing: Building an OSI Forwarding Database (Routing Table)

- When databases are synchronized, Dijkstra's algorithm (SPF) is run on the LSDB to calculate the SPF tree.
- The shortest path to the destination is the lowest total sum of metrics.
- Separate route calculations are made for Level 1 and Level 2 routes in Level 1-2 routers.
- Best paths are placed in the OSI forwarding database (CLNS routing table).

*- بعد أن يتم تبادل وتزامن LSDB يقوم كل جهاز IS بوضع حسابات إلى كل طريق تم التعرف عليه أو ما Level 1-2 IS إلى اقرب best path نعرفه بي best path إلى اقرب 1-2 IS المنافذ باختيار أفضل طريق

Building an IP Routing Table

Partial route calculation (PRC) is run to calculate IP reachability.

 Because IP and ES are represented as leaf objects, they do not participate in SPF.

Best paths are placed in the IP routing table following IP preferential rules.

They appear as Level 1 or Level 2 IP routes.

*- يحتفظ بروتوكول IS-IS بى ip address داخل رسالة (IS-IS , ويعامل هذه الدسالة على أنها عنوان (ES (end-system)(PC) ولذلك تحديث Routing table عملية مهمة ولكنها تعتبر جزئية (LSDB . LSDB ليست مثل تبادل Partial route calculation (PRC)

*- partial route calculation (PRC) يقوم بتحديد أفضل مسار إلى هذا ip address المطلوب الوصول إليه .

Configuring Integrated IS-IS

كما تعودنا من قبل سنقوم بأمثلة عملية على البروتوكول ونشرح الأوامر التي نستخدمها مع كل أمر . *- أولا سنقوم بمثال بسيط على البروتوكول باستخدام جهازين Router فقط ثم ننتقل إلى أمثلة أكبر . *- سنقوم باستخدام برنامج GNS3 .



*- سنقوم باستخدام جهازين Routers فقط ونضع عليهما البيانات الموجودة في الجدول التالى:

Router	interface	Ip address	IS-IS NET address
IS0	S0/0	192.168.1.1	49.0001.1111.1111.1111.00
IS1	S0/0	192.168.1.2	49.0002.2222.2222.222.00

- *- ألان سنقوم بالدخول على جهاز 0 IS ووضع الإعدادات عليه .
- *- IS0(config)#interface serial 0/0
- *- IS0(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
- *- IS0(config-if)#no shutdown
- *- IS0(config-if)#clock rate 9600
- *- IS0(config-if)#ip router isis
- *- في الإعدادات السابقة لم نجد سوى أمر واحد فقط جديد وهو
- *- IS0(config-if)#ip router isis

*- شرح استخدام هذا الأمر: كما ذكرنا من قبل أن Net address يعرف جهاز IS فقط ولا يستخدم في تعرف المستخدام التي سيتم استخدامها وعلى هذا الأساس قمنا بوضع ip address إلى interface التي سيتم استخدامها وعلى هذا الأساس قمنا بوضع Souter أن هذا أل IS-IS أن هذا أل miterface كالأنه من الممكن أن يكون على جهاز Router بروتوكول أخر مستخدم باستخدامه مع بروتوكول IS-IS وهذا الأمر من مميزات بروتوكول IS-IS لأنه يحدد interfaces التي ستعمل معه.

- *- ثانيا سنقوم بالدخول على router configuration لكي نشغل بروتوكول IS-IS.
- *- IS0(config)#router isis
- *- IS0(config-router)#net 49.0001.1111.1111.1111.00
- *- IS0(config-router)#is-type level-1-2
 - *- شرح مجموعة الأوامر السابقة: في الأوامر السابقة استخدمنا 3 أوامر جديدة وهى:
- *- IS0(config)#router isis
 - *- الأمر السابق يقول إلى جهاز Router إننا سنقوم باستخدام بروتوكول IS-IS

*- IS0(config-router)#net 49.0001.1111.1111.1111.00

- *- الأمر السابق: كما ذكرنا من قبل أن بروتوكول IS-IS يستخدم CLNS في عملية العنونة و أن CLNS تستخدم net address و أن CLNS تستخدم ret address
- أولا الجزء الخاص بي أين يقع هذا العنوان هل هو privet range or public range
 - ثانيا الجزء الخاص الذي يحدد area-id هو (0001) ونرى انه في المنطقة area 1
 - ثالثا الجزء الذي يحدد system-id هو (1111.أ1111)
- ـ رابعا الجزء الذي يحدد نوع حامل هذا net address إذا كان جهاز Router أو PC هو (00) وهذا الجزء دائما يساوى صفر
 - *- نرى إن وضع net address عملية سهلة وبسيطة و غالبا ما يتم وضع Mac address في الجزء الخاص بى system-id .
 - *- الأمر الأخير وهو

*- IS0(config-router)#is-type level-1-2

*- وهذا هو الأمر الذي يحدد level المستوى الخاص بجهاز Router وسنرى في أمثلة أخرى كيف نقوم بتحديد مستوى level 1-2 إلى هذا router بتحديد مستوى level 1-2 إلى هذا

- *- ألان سنقوم بالدخول على جهاز IS 1 ونقوم بوضع الإعدادات التالية عليه .
- *- IS0(config)#interface serial 0/0
- *- IS0(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
- *- IS0(config-if)#no shutdown
- *- IS0(config-if)#clock rate 9600
- *- IS0(config-if)#ip router isis
- *- IS0(config)#router isis
- *- IS0(config-router)#net 49.0002.2222.2222.200
- *- IS0(config-router)#is-type level-1-2
 - *- نرى أننا لم نقم بتغيرات كثيرة في الأوامر السابقة فقط قمنا بتغير المنطقة area-id و system-id و وطبعا interface S0/0 ip .
 - ـ سنقوم ألان باستخدام الأوامر التالية لكي نكتشف من هم جيران neighbor جهاز IS 0 و الأمر المستخدم هو:

*-IS0#show clns neighbors

*- نرى في الأمر السابق انه أمر عادى مثل المستخدم في كل البروتوكولات فقط تم تغير كلمة ip بكلمة clns وهو المسئول عن عملية net addressing .

System Id IS1 IS0#_	Interface Se0/0	SNPA *HDLC*		Holdtime 21	Protocol IS-IS
ĪŠÕ#_	000/0	11320	o.P		10 10

*- نرى في الصورة السابقة انه تم اكتشاف جار له واسمه هو IS1 وتم التعرف عليه من خلال interface *- نرى في الصورة السابقة الله عليه من خلال طريقة ربط HDLC مع إننا لم نقم بذلك ولكن لا اعرف السبب لماذا تم أظهار هذه الطريقة !

نرى حالة "gtate" up ونرى عداد 12 hold time ثانية, و البروتوكول المستخدم IS-IS.

*- الأمر التالي سيقوم بإظهار خصائص 0/0 interface serial الذي قمنا باستخدامه في بروتوكول IS-IS

*-IS0#show clns interface serial 0/0

```
ISO#show clns interface serial 0/0
Serial0/0 is up, line protocol is up
Checksums enabled, MTU 1500, Encapsulation HDLC
ERPDUS enabled, min. interval 10 msec.
CLNS fast switching disabled
CLNS SSE switching disabled
DEC compatibility mode OFF for this interface
Next ESH/ISH in 53 seconds
Routing Protocol: IS-IS
Circuit Type: level-1-2
Interface number 0x0, local circuit ID 0x100
Neighbor System-ID: IS1
Level-1 Metric: 10, Priority: 64, Circuit ID: IS1.00
Level-1 IPv6 Metric: 10
Number of active level-1 adjacencies: 0
Level-2 Metric: 10, Priority: 64, Circuit ID: IS0.00
Level-2 IPv6 Metric: 10
Number of active level-2 adjacencies: 1
Next IS-IS Hello in 1 seconds
if state UP
```

*- نرى إن البروتوكول المستخدم هو IS-IS وان IS-IS وان circuit type :level 1-2 هو نوع الدائرة interface هو أمر سنتعرف عليه لحقا هو خاص بى نوع interface نفسه فمن الممكن إن نحدد مستوى إذا كان من المستوى 1 أو 2 أو 1-2 .

*- ونرى system-id الخاص بى الجار الذي تم التعرف عليه من خلال هذا interface *- ونرى metric الخاصة بهذا المسار = 10

*- سنستخدم الأمر التالى لكى نشاهد التفاصيل الخاصة بى البروتوكول المستخدم IS-IS

*- IS0#show clns protocol

*- نشاهد في الصورة السابقة كل الخصائص المستخدمة على جهاز Router ونرى system-id *- نشاهد في الصورة السابقة كل الخصائص area-id 49.0001 ونرى 1111.1111.00 و نرى أل interface المستخدم من قبل بروتوكول IS-IS و هو 0/0 serial ونرى المستوى level-1-2 - Router الذي يستخدمه جهاز router . ونرى المستوى ا

*- سنستخدم الأمر التالي لكي نشاهد محتوى database المستخدم في البروتوكول.

*- IS0#show isis database

```
ISO#show isis database

IS-IS Level-1 Link State Database:
LSPID LSP Seq Num LSP Checksum LSP Holdtime ATT/P/OL
ISO.00-00 * 0x40C3 1076 1/0/0
IS-IS Level-2 Link State Database:
LSPID LSP Seq Num LSP Checksum LSP Holdtime ATT/P/OL
ISO.00-00 * 0x00000009 0x13A2 1039 0/0/0
IS1.00-00 0x00000008 0x7340 1049 0/0/0
```

*- نشاهد في الصورة السابقة شئ من الأشياء المهمة التي طال الحديث عنها وهو كيف يقوم جهاز Router بقسم LSDB إلى جزئيين جزئ خاص بى level 1 LSP و level 2 LSP إلى جزئيين جزئ خاص بى LSP فوص صلاحية LSP هل هي جديدة أم قديمة *- نجد أيضا LSP هل هي جديدة أم قديمة ونجد أنها مرقمة ترقم تسلسلي , ونجد hold time .

*- سنستخدم الأمر التالي لكي نشاهد topology الخاصة بي البروتوكول:

*- IS0#show isis topology

ISO#show isis topology						
IS—IS paths to level—1 System Id ISO -	l routers Metric 	Next-Hop	Interface	SNPA		
IS-IS paths to level-2 System Id ISO -	2 routers Metric 	Next-Hop	Interface	SNPA		
	LØ	IS1	Se0/0	*HDLC*		

*- نشاهد في الصورة السابقة انه تم قسم topology إلى قسمين, قسم خاص بى level 1 و قسم خاص بى Level 2 .

*- ألان نأتي إلى أهم أمر يتم استخدامه على الدوام وهو الأمر الخاص بي routing table .

*- IS0#show clns route

```
ISO#show clns route

Codes: C - connected, S - static, d - DecnetIV

I - ISO-IGRP, i - IS-IS, e - ES-IS

B - BGP, b - eBGP-neighbor

C 49.0001.1111.1111.1111.00 [1/0], Local IS-IS NET

C 49.0001 [2/0], Local IS-IS Area
```

*- نشاهد في الصورة السابقة routing table الخاصة بي البروتوكول.

*- سنقوم ألان بالدخول على 1 IS ونقوم بإضافة 2 loop back interface 1 and ونضع لهم ip address 172.30.2.1 255.255.255.0

- *- IS1(config)#interface loopback 1
- *- IS1(config-if)#ip address 172.30.1.1 255.255.255.0
- *- IS1(config-if)#ip router isis
- *- IS1(config-if)#interface loopback 2
- *- IS1(config-if)#ip address 172.30.2.1 255.255.255.0
- *- IS1(config-if)#ip router isis

*- يجب إن لا ننسى الأمر الخاص باستخدام interface داخل بروتوكول IS-IS

*- سنقوم ألان بالدخول على IS 1 ونشاهد نتيجة الأمر عليه .

```
IS1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

O - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.30.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

C 172.30.2.0 is directly connected, Loopback2

C 172.30.1.0 is directly connected, Serial0/0
```

- *- نجد انه تم وضع loop back interfaces داخل *-
 - *- سنذهب ألان إلى IS 0 ونشاهد routing table الخاصة به .

```
ISOMEShow ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

O - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.30.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

i L2 172.30.2.0 [115/20] via 192.168.1.2, Serial0/0

i L2 172.30.1.0 [115/20] via 192.168.1.2, Serial0/0

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0
```

*- نجد انه تم ظهور route جديدة تشير إلى loop back interfaces وإنها من نوع IS-IS = iL2 *- نجد انه تم ظهور Level 2 ومعنى ذلك أنها تأتى من منطقة مختلفة .

- *- IS1(config)#interface loopback 3
- *- IS1(config-if)#ip address 172.30.3.1 255.255.255.0
- *- IS1(config-if)#ip router isis
- *- IS1(config-if)#interface loopback 4
- *- IS1(config-if)#ip address 172.30.4.1 255.255.255.0
- *- IS1(config-if)#ip router isis

*- سنقوم ألان بعد الإضافة على جهاز 0 IS لكي نشاهد routing table قبل routing على جهاز 0

*- سنقوم ألان بوضع route summarization وذلك من داخل إعدادات بروتوكول IS-IS من على . IS 1

*-IS1(config-router)#summary-address 172.30.0.0 255.255.0.0

*- نرى انه نفس الأمر الذي نستخدمه في route summarization في اى بروتوكول أخر باختلاف إننا نستخدم sub net mask بدل من sub net mask .

*- سنذهب ألان إلى IS 0 لكي نشاهد النتيجة .


```
ISO#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
0 - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set
i L2 172.30.0.0/16 [115/20] via 192.168.1.2, Serial0/0
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0
```

*- نجد انه تم عمل summarization بنجاح .

*- اعتقد ألان أننا شاهدنا إن البروتوكول سهل التعامل معه وحتى عندما ننتقل إلى أمثلة اكبر من ذلك نستخدم فيها عدد أجهزة اكبر سنجد أن التعامل مع هذا البروتوكول سهل .

*- سننتقل ألان إلى مثال أخر وسنستخدم هذه المرة 3 أجهزة Routers ارجوا أن نركز جيدا في هذا المثال لأنه أخر مثال في هذا الجزء نختتم به الجزء الأول من الكتاب . *- سنستخدم برنامج GNS3 .



*- كما تعودنا من قبل سنقوم باستخدام البيانات الموجودة في الجدول

Router	interface	Ip address	IS-IS NET address
IS0	S0/0	192.168.1.2	49.0001.0000.0000.0001.00
	Loop 1	172.30.1.1	
	Loop 2	172.30.2.1	
	Loop 3	172.30.3.1	
IS1	S0/0	192.168.1.1	49.0001.0000.0000.0002.00
	S0/1	180.160.1.1	
IS2	S0/0	180.160.1.2	49.0002.0000.0000.0003.00

*- ألان سنقوم بالدخول على جهاز ISO ونقوم بوضع الإعدادات عليه . ISO level 1 *-

- *-IS0(config)#router isis
- *-IS0(config-router)#net 49.0001.0000.0000.0001.00
- *-IS0(config-router)#is-type level-1
- *-IS0(config)#interface serial 0/0
- *-IS0(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
- *-IS0(config-if)#no shutdown
- *-IS0(config-if)#clock rate 9600
- *-IS0(config-if)#ip router isis
- *-IS0(config-if)#isis circuit-type level-1

*- الأمر الجديد الذي نراه هنا هو isis circuit type : وهذا الأمر الغاية منه هو أن يحدد أن نوع LSP *- الأمر التعامل معها هي فقط من المستوى level 1.

- *-IS0(config)#interface loopback 1
- *-IS0(config-if)#ip address 172.30.1.1 255.255.255.0
- *-IS0(config-if)#ip router isis
- *-IS0(config-if)#interface loopback 2
- *-IS0(config-if)#ip address 172.30.2.1 255.255.255.0
- *-IS0(config-if)#ip router isis
- *-IS0(config-if)#interface loopback 3
- *-IS0(config-if)#ip address 172.30.3.1 255.255.255.0
- *-IS0(config-if)#ip router isis

*- ألان سنقوم بالدخول على IS1 ونضع الإعدادات الخاصة به, IS level 1-2 *-

- *-IS1(config)#router isis
- *-IS1(config-router)#net 49.0001.0000.0000.0002.00
- *-IS1(config-router)#is-type level-1-2
- *-IS1(config)#interface serial 0/0
- *-IS1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
- *-IS1(config-if)#clock rate 9600
- *-IS1(config-if)#no shutdown
- *-IS1(config-if)#ip router isis
- *-IS1(config-if)#isis circuit-type level-1

*- في الجزء السابق من الإعدادات يتضح لنا أكثر إن 80/0 interface interface به سيتم نقل رسانل 80/0 من المستوى 1 إلى هذه المنطقة LSP من المستوى 1 إلى هذه المنطقة 1 area من المستوى 1 , نلاحظ انه تم وضع هذا الأمر على حيث أنه لا يوجد في المنطقة 1 area سوى 1 من المستوى 1 , نلاحظ انه تم وضع هذا الأمر على interface وليس داخل إعدادات البروتوكول .

- *-IS1(config)#interface serial 0/1
- *-IS1(config-if)#ip address 180.160.1.1 255.255.255.0
- *-IS1(config-if)#clock rate 9600
- *-IS1(config-if)#no shutdown
- *-IS1(config-if)#ip router isis
- *-IS1(config-if)#isis circuit-type level-2-only

*- في هذا الجزء تم تعريف serial 0/1 انه سيتم تبادل رسائل level 2 only وذلك لأنه interface المتصل بي IS level 2 only فلا حاجة إلى تداول LSP من level أخر .

*- سنقوم ألان بوضع الإعدادات الخاصة بي IS 2 level 2 only - IS2

- *-IS2(config)#router isis
- *-IS2(config-router)#net 49.0002.0000.0000.0003.00
- *-IS2(config-router)#is-type level-2
- *-IS2(config)#interface serial 0/0
- *-IS2(config-if)#ip address 180.160.1.2 255.255.255.0
- *-IS2(config-if)#clock rate 9600
- *-IS2(config-if)#no shutdown
- *-IS2(config-if)#ip router isis
- *-IS2(config-if)#isis circuit-type level-2-only

*- بعد إن قمنا بوضع الإعدادات سنقوم ألان باستعراض الأوامر التي توضح العلاقة بين الأجهزة و المناطق.

*_ سنقوم ألان باستخدام الأمر

*-show clns route

```
ISO#show clns route

Codes: C - connected, S - static, d - DecnetIV

I - ISO-IGRP, i - IS-IS, e - ES-IS

B - BGP, b - eBGP-neighbor

C 49.0001.0000.0000.0001.00 [1/0], Local IS-IS NET

C 49.0001 [2/0], Local IS-IS Area
```

*- نرى أن ISO يستطيع أن يحدد المنطقة المتصل بها وهي 49.0001

*- من على IS0 سنقوم باستخدام الأمر

*-show ip route

```
172.30.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C 172.30.2.0 is directly connected, Loopback2
C 172.30.3.0 is directly connected, Loopback3
C 172.30.1.0 is directly connected, Loopback1
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0
i*L1 0.0.0.0/0 [115/10] via 192.168.1.1, Serial0/0
ISO#_
```

 $^{+}$ هنا يتضح لنا أنه تم حقن IS0 بى default route عن طريق IS1 أولا لأنه من المستوى $^{-}$ العناطق الأخرى . ثانيا لأنه DIS ويعتبر المخرج الوحيد من منطقة $^{+}$ area 0001

*- ثالثًا سنستخدم الأمر

- show isis database

```
ISO#show isis database

IS-IS Level-1 Link State Database:
LSPID LSP Seq Num LSP Checksum LSP Holdtime ATT/P/OL
ISO.00-00 * 0x0000000A 0x0156 1129 0/0/0
IS1.00-00 0x00000005 0x954B 979 1/0/0
```

 \star - من هنا نستطيع أن نرى أنه تم تحديد LSDB حتى تصبح من المستوى Level 1 فقط ونرى انه تحتوى على LSP من المستوى الأول فقط

*- سنقوم ألان بالذهاب إلى IS1 ونستخدم الأمر

- show clns neighbors

IS1#show clns	neighbors					
System Id	Interface	SNPA	State	Holdtime	Type	Protocol
IS2	SeØ/1	*HDLC*	Up	27	L2	IS-IS
IS0	SeØ/Ø	*HDLC*	Up	27	L1	IS-IS

*- من هنا نرى انه يستطيع إن يرى IS2 and IS0 و انه قام بتحديد كل interface تم التعرف عليه و من متصل على هذا المتعرف على هذا الأساس كما قمنا من قبل بتحديد مستوى الرسائل التي سيقوم بتداولها على هذا interface .

*- أيضا من على IS1 سنستخدم الأمر

-show ip route

*- نرى أن ISO تم إيصال كل loop back interfaces التي قمنا بتكوينها وتصل إلى IS1 بنجاح

*- من على IS1 سنستخدم الأمر

-show isis database

IS1#show isis	database			
LSPID ISO.00-00	Link State Database: LSP Seq Num 0x00000009	LSP Checksum 0x0355	LSP Holdtime 749	ATT/P/OL 0/0/0
	* 0x00000004 Link State Database:		613	1/0/0
LSPID IS1.00-00 IS2.00-00	LSP Seq Num * 0×000000004 0×00000006	LSP Checksum ØxC57C Øx33D7	LSP Holdtime 590 768	ATT/P/OL 0/0/0 0/0/0

*- نرى أن IS1 لأنه من المستوى 2-1 level قد انقسمت LSDB إلى جزئيين كل جزء يحتوى على معلومات المستوى الخاص به فقط.

*- سننتقل ألان إلى IS2 وهو من المستوى 2 فقط

*- سنقوم باستخدام الأمر

- show isis database

IS2#show isis datab	base			
IS-IS Level-2 Link LSPID		LSP Checksum	LSP Holdtime	ATT/P/OL
IS1.00-00	0×00000005	0xC37D	1034	0/0/0
IS2.00-00	* 0×00000006	0×33D7	524	0/0/0

*- نرى أن LSDB الخاصة بي IS2 هي من المستوى 2 فقط LSDB .

*- من على IS2 سنقوم باستخدام الأمر

-show ip route

*- من هنا نرى أن IS2 يستقبل كل Route من على IS1 بنجاح.

إلى هنا ننتهى من الجزء الأول من كتاب

CCNP

BSCI

أرجوا أن أكون وفقت في الشرح و أن شاء الله نكلم في الجزء الثاني من الكتاب تم الاستعانة بي الله سبحانه وتعالى في كل أجزاء الكتاب

ارجوا إن تذكروني من صالح دعائكم

محمود إبراهيم محمد عزت الشعار

M_el_share@yahoo.com

مصادر الكتاب

-Building Scalable Cisco Internetworks Student Guide -Wikipedia website -CBT nuggets -

حقوق النشر

حقوق النشر محفوظة للكاتب و الكتاب مجاني يتم تداوله على الانترنت فقط

(13-4-2009)